

TB Tape

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-11

Genel Bakış

Kendi çizebileceğiniz bir motor eğrisi ile sesi yavaşlatıp susturur ve normal hıza döndürür.

Bu eklenti neyi çözüyor?

TB Tape, ayrıntılı klip hızında otomasyon çizmeden tekrarlanabilir bant durdurma ve yeniden başlatma geçişleri oluşturur. Frenleme ve hızlanma farklı zamanlamalar kullanabilirken, yeniden kullanılabilen bir Motor Eğrisi her iki yönün karakterini tanımlar.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Tape tarzı yavaşlamadan sessizliğe kadar
- Bağımsız frenleme ve yeniden başlatma zamanlaması
- Serbest ve nokta tabanlı eğri düzenleme
- Altı müzikal eğri kısayolu ve kullanıcı ön ayarını geri çağırma

Nasıl çalışır?

TB Tape girişin yakın geçmişini değişen bir hızda okur. Oynatma hızı hem hızı hem de perdeyi kontrol ettiğinden, ayrı bir perde efekti uygulamak yerine Pause doğal olarak sessizliğe doğru düşer ve Play normal hıza doğru yükselir.

Stop Time ve Start Time her yönün süresini ayarlar. Bir Motor Eğrisi, karşılık gelen ters hareketi kullanarak yeniden başlatma ile her iki geçişi de şekillendirir. Eğri bir geçiş başladığında yakalanır, böylece hareket sırasında yapılan düzenleme bir sonraki Play veya Pause tetikleyicisinden sonra duyulur.

Hızlı başlangıç

- 1** Müzik etkinliği için Init'den başlayın ve Stop Time ve Start Time'yi ayarlayın.
- 2** Amaçlanan harekete en yakın eğri kısayolunu seçin.
- 3** Kısa bir bölüm tekrarlanırken Play / Pause tetikleyin ve hız değişiminin en güçlü olduğu yeri dinleyin.
- 4** Eğriyi iyileştirmek için Çizim veya Noktalar'ı kullanın, ardından düzenlemeler bir sonraki geçişe uygulandığı için yeniden tetikleyin.
- 5** Bypass ile karşılaştırın, iniş noktasını tam düzenlemede kontrol edin ve gerektiğinde sonucu kullanıcı ön ayarı olarak kaydedin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Play / Pause

Pause sanal motoru hız sıfıra inene ve ses perdesi sessizliğe düşene kadar frenler; Play onu normal hıza döndürür. Geçiş sırasında yön değiştirme, yeni bir konuma atlamak yerine mevcut motor hızından devam eder.

Stop Time ve Start Time

Stop Time yavaşlamanın uzunluğunu ayarlar ve Start Time dönüş uzunluğunu ayarlar. Yavaş bir yeniden başlatmayla hızlı bir frenleme, hızlı toparlanmayla uzun bir serbest dönüş veya simetrik hareket için bunları bağımsız olarak kullanın.

Paylaşılan bir Motor Eğrisi

Aynı eğri her iki yönü de şekillendirir: Durdurma onu sessizliğe doğru takip eder ve yeniden başlatma, zamanın tersine çevrilmiş karşılığını normal hıza doğru takip eder. Eğri, bir geçiş başladığında yakalanır, böylece hareket sırasında yapılan düzenlemeler bir sonraki Play veya Pause tetikleyicisinde duyulur.

Çizim modu

Zaman içindeki motor hareketini çizmek için grafik üzerinde serbestçe sürükleyin. Bir Linear eğrisini geri yüklemek için grafiğe çift tıklayın. Sabit ilk ve son konumlar, geçişi tam durma ve normal oynatmaya bağlı tutar.

Puan modu

Eğriyi iyileştirmek için bir iç düğümü sürükleyin. Bir düğüm eklemek için boş grafik alanına çift tıklayın veya bir iç düğümü kaldırmak için çift tıklayın. İlk ve son noktalar taşınamaz veya silinemez.

Eğri kısayolları

Linear eşit şekilde hareket eder; S-Curve her iki ucu da kolaylaştırır; Slow In en güçlü hareketi geciktirir; Fast In erken yerleştirir; Stepped kasıtlı sıçramalar yaratır; Motor Drag ağır geç frenlemeyi veya virajı vurgular. Herhangi bir manuel düzenleme eğri etiketini Custom olarak değiştirir.

Hareketin görsel geri bildirimi

Yeşil oynatma çubuğu mevcut geçişteki ilerlemeyi gösterir ve makara animasyonu motor hızını takip eder. Her ikisi de kontrollerden ziyade görsel göstergelerdir.

TB TAPE ön ayar menüsü

Geçerli ön ayarı, Önceki ve Sonraki gezinmeyi, Fabrika ve Kullanıcı koleksiyonlarını, Kullanıcı Ön Ayarını Kaydet, Geri Al ve Yinele'yi görmek için ortadaki isim plakasını açın. Fabrika programları arasında Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop ve Early Brake bulunur.

Ön ayar ve oturma durumu

Kullanıcı ön ayarları zamanlama kontrollerini korur ve özel eğriyi tamamlar. DAW oturumu da bunları geri yükler, böylece çizilmiş bir hareket yeniden oluşturulmadan yeniden kullanılabilir. DAW otomasyon bir Fabrika programını seçebilir, ancak bireysel eğri noktaları ayrı otomasyon şeritleri değildir.

Bypass

Bypass karşılaştırma için hizalanmış kuru sinyali döndürür. Play / Pause'den farklıdır: atlamak bandın durdurulmasını gerektirmez ve duraklatmak eklentiye atlamaz.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve farkı değerlendirmeden önce aktif durdurma veya başlatma geçişinin bitmesini bekleyin.
Play	Pause'ye geçildiğinde normal oynatma isteğinde bulunur veya bant motoru yavaşlamasını başlatır. Net bir müzik etkinliğinde tetikleyin ve seçilen durdurma veya başlatma geçişinin bitmesi için yeterli zaman bırakın.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini anlamak için her seferinde bir kontrolü değiştirin.
Start Time	Bant motorunun sessizlikten normal hıza çıkmasının ne kadar süreceğini ayarlar. Play tetiklemesini, amaçlanan müzik noktasında normal hızın geri dönmesini sağlayacak kadar erken yapın.
Stop Time	Bant motorunun normal hızdan sessizliğe yavaşlamasının ne kadar süreceğini ayarlar. Geçiş döngüye alın ve Motor Curve'ü ince ayarlamadan önce frenleme süresini belirleyin.

Motor Eğrisi, Çizim, Noktalar, altı eğri kısayolu, ön ayar menüsü ve hareket göstergeleri, ayrı otomasyon satırları yerine panel işlevleridir. Bunlar arayüz bölümünde ayrı ayrı açıklanır ve özel eğrinin tamamı ön ayarlar ve DAW oturumuyla birlikte saklanır.

Pratik kullanımlar

Bölüm sonunda bant durdurma

- Stop Time değerini ayarlayın ve Linear veya Motor Drag öğesini seçin.
- Son vuruşta Play ile Pause arasında otomatikleştirin.
- Motorun sessizliğe ulaşması için yeterli zaman bırakın.

Beklenen sonuç: Perde ve hız, klip otomasyonu olmadan temiz biçimde durana kadar düşer.

Yavaş yeniden başlatma

- Stop Time değerinden daha uzun bir Start Time seçin.
- S-Curve kullanın veya yumuşak bir alt yarı çizin.
- Bir sonraki cümleden önce Play tuşuna basın ve tam hızlı kurtarma için tetiği yeterince erken yerleştirin.

Beklenen sonuç: Kaynak yavaş yavaş geri döner ve amaçlanan müzik noktasında normal hıza ulaşır.

Özel motor hareketi

- Eğrinin içinde kontrollü bir yükseliş ve düşüş oluşturmak için Çizim veya Noktaları kullanın.
- Yeni mandallı eğrinin duyulması için düzenlemeden sonra geçişi yeniden tetikleyin.
- Aynı hareketi davullarda veya tam miksajda kullanmadan önce sürekli materyal üzerinde deneme yapın.

Beklenen sonuç: Geçiş, gecikme tekrarları veya doygunluk eklemekten tekrarlanabilir bir özel hız yolunu takip eder.

Sert ritmik kurgu

- Instant Motor seçeneğini seçin veya çok kısa bir geçişle başlayın.
- Play / Pause kenarını tam olarak istenen vuruşa yerleştirin.
- Atlama dikkat dağıtıcı hale gelirse süreyi uzatın veya ilk viraj köşesini yumuşatın.

Beklenen sonuç: Kaynak, tasarlanmış bir ritmik düzenleme gibi davranan ani bir hız kesintisi yapıyor.

Yeniden kullanılabilir geçiş ön ayarı

- Zamanlamayı ve eğriyi net ve sürdürülebilir bir kaynak üzerinde oluşturun.
- TB TAPE menüsünü açın ve bir Kullanıcı ön ayarını kaydedin.
- Bunu başka bir kaynaktan hatırlayın ve yalnızca yeni düzenleme için gereken zamanlamayı ayarlayın.

Beklenen sonuç: Tanınabilir bir motor hareketi, her şarkının veya sesin zamanlamasına uyum sağlamaya devam ederken yeniden kullanılabilir.

Yaygın tuzaklar

Efekt Tape Stop'tur, Tape Delay değildir; tekrarlar, geri besleme, doygunluk, wow, flutter, tıslama, ters ses veya tempoyla senkronize hareket üretmez. Geçişler için Play/Pause ve motor zamanlama kontrollerini kullanın; tekrarlar gerektiğinde ayrı bir gecikme kullanın.

Çok kısa süreler, Stepped ve ani özel köşeler, kasıtlı olarak sert adım atlamaları veya tıklama benzeri kenarlar oluşturabilir. Sesin geri kalanını değiştirmeden önce geçişi uzatın veya yakındaki eğri değerlerini düzeltin.

Hareket sırasında yapılan eğri değişiklikleri kasıtlı olarak bir sonraki geçişe ayrılır. Düzenlemeyi bitirin, geçişi tekrar tetikleyin ve hareketin tamamını başından itibaren değerlendirin.

Uzun süre duraklatılmış bir bekletme, sınırsız bir dondurulmuş kayıt değildir; yeniden başlatma, mevcut canlı girişe geri döner ve ardından tekrar senkronizasyona döner. Daha önce duraklatılmış sesin oynatılmasını beklemek yerine, yeniden başlatmayı eklentiye ulaşan materyale göre planlayın.

Efekt etkinken ve Bypass modundayken oynatma, zaman hizasını korumak için DAW'ın gecikme telafisine dayanır. Aynı telafi edilmiş sinyal yolu içinde karşılaştırın ve DAW'nin gecikme telafisini aktif tutun.