



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB AudioPlayer

One-Shot Sample Player

WAV, AIFF, FLAC, Ogg 샘플을 불러와 패널이나 오토메이션되는 트리거로 재생합니다. 다시 트리거해도 클릭이 없고, 부드럽게 멈춥니다.

WAV, AIFF, FLAC, Ogg

오토메이션되는 Trigger

50 ms 재트리거·정지 페이드

VST3와 스탠드얼론



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

TB AudioPlayer는 원샷 샘플 플레이어입니다. 샘플을 불러온 뒤 PLAY 버튼이나 호스트의 Trigger 파라미터로 재생합니다. 매번 샘플을 처음부터 재생하며, 새 재생은 바로 시작되고 이전 재생은 50 ms 동안 페이드아웃되므로 다시 트리거해도 클릭이 없습니다.

샘플을 세션의 샘플레이트에 맞게 변환해 모노나 스테레오로 재생하고, 고른 샘플을 세션과 함께 다시 불러옵니다. 볼륨, 음정, 루프, 속도 조절은 없습니다. 한 가지 일을 정확하게 합니다.

주요 기능

- WAV, AIFF, FLAC, Ogg 파일의 원샷 재생
- 0에서 1로 오를 때 재생하는, 오토메이션되는 Trigger 파라미터
- 재트리거와 STOP의 클릭 없는 50 ms 페이드
- 어떤 세션 샘플레이트에서도 음정이 맞도록 샘플레이트 변환
- 파일 이름, 샘플레이트, 채널 수, 길이 표시
- 세션 불러오기, 프리셋, 샘플 선택의 실행 취소와 다시 실행
- Windows용 VST3 인스트루먼트와 스탠드얼론 앱

신호 흐름

BROWSE: 샘플 불러오기 → PLAY 또는 Trigger 0 → 1 → 처음부터 재생 → 이전 재생은 50 ms 페이드 → 출력

이 설명서에 대해


이 설명서는 Windows용 TB AudioPlayer 1.0.0(VST3, 스탠드얼론)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 없습니다.

02 빠른 시작

- 1 인스트루먼트 트랙에 TB AudioPlayer를 넣거나 스탠드얼론 앱을 실행합니다.
- 2 **BROWSE** 6를 눌러 WAV, AIFF, FLAC, Ogg 파일을 고릅니다. 표시창 3에 이름, 샘플레이트, 채널 수, 길이가 나오고 상태 7가 Ready가 됩니다.
- 3 **PLAY** 4를 누르면 샘플이 처음부터 재생되고, **STOP** 5을 누르면 모든 재생이 50 ms 동안 페이드아웃됩니다.

- 4 DAW에서 재생하려면 Trigger 파라미터를 오토메이션합니다. 0에서 1로 바뀔 때마다 재생되며, 다음 재생 전에 0으로 되돌립니다.

03 화면 구성



샘플을 불러온 TB AudioPlayer 1.0 화면.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋, 프리셋 목록, 저장, 샘플 선택의 실행 취소와 다시 실행.
- 2 **TRIGGER** — 호스트의 0/1 Trigger 파라미터 표시.
- 3 **샘플 표시창** — 파일 이름, 샘플레이트, 채널 수, 길이.
- 4 **PLAY** — 샘플을 처음부터 재생합니다.
- 5 **STOP** — 모든 재생을 50 ms 동안 페이드아웃합니다.
- 6 **BROWSE** — WAV, AIFF, FLAC, Ogg 샘플을 고릅니다.
- 7 **상태** — Ready, Loading..., Select sample.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
PLAY	버튼	고른 샘플을 처음부터 재생합니다. 이미 재생 중이면 새 재생이 바로 시작되고 이전 재생은 50 ms 동안 페이드아웃됩니다.
STOP	버튼	재생 중인 모든 소리를 50 ms 동안 페이드아웃해 멈춥니다.
BROWSE	WAV, AIFF, FLAC, Ogg	샘플을 고릅니다. MP3는 지원하지 않으며, 디코딩한 샘플은 메모리를 최대 256 MiB까지 쓸 수 있습니다.
Trigger(호스트 파라미터)	0, 1 · 0	0에서 1로 오를 때 재생합니다. 다음 재생 전에 0으로 되돌리세요. 상태를 저장할 때 Trigger는 0으로 저장됩니다.

샘플은 파일 경로로 참조되며 세션이나 프리셋에 포함되지 않습니다. 파일을 옮기거나 이름을 바꾸면 BROWSE로 다시 고르세요.

05 프리셋

프리셋 목록에는 Init과 사용자 프리셋이 있습니다. 저장은 샘플 경로를 포함한 현재 상태를 .tbap 파일로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 샘플 선택을 오갈 수 있습니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다.

정해진 위치의 효과음

곡의 정확한 위치에 넣는 타격음, 라이저, 음성 클립.

Trigger 큐마다 0 → 1, 그 뒤 0

- 1 다음 큐 전에 Trigger가 0으로 돌아오도록 짧은 오토메이션 펄스를 그립니다.

라이브 재생

방송 등에서 징글이나 클립을 손으로 재생.

앱 스탠드얼론

조절부 PLAY와 STOP

- 1 STOP은 갑자기 끊지 않고 50 ms 페이드로 끝냅니다.

레이어 타격음

드럼 타격에 서브 드롭이나 임팩트를 겹치기.

트랙 별도의 인스트루먼트 트랙

Trigger 드럼 타격에 맞춘 펄스

- 1 TB AudioPlayer에는 볼륨 조절이 없으니 트랙 페이더로 균형을 맞춥니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
오토메이션이 다시 트리거하지 않는다.	Trigger는 0에서 1로 오를 때만 재생합니다. 재생 사이에 0으로 되돌리세요.
파일을 불러올 수 없다.	WAV, AIFF, FLAC, Ogg를 쓰세요. MP3는 지원하지 않습니다. 아주 긴 파일은 디코딩 한도 256 MiB를 넘을 수 있습니다.
세션을 다시 열었더니 샘플이 없다.	파일을 옮기거나 이름을 바꿨습니다. BROWSE로 다시 고르세요.
아무 소리도 나지 않는다.	상태가 Ready여야 합니다. 샘플이 선택되었는지, 트랙 출력이 연결되었는지 확인하세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
TRIGGER 표시	Trigger	0, 1(0 → 1에서 재생)	0

PLAY, STOP, BROWSE와 프리셋 기능은 패널 조절부이며 호스트 파라미터가 아닙니다. 샘플 경로는 플러그인 상태에 저장됩니다.

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.0 · 2026-08-02	첫 릴리스. 파일 브라우저로 불러와 바로 재생하는 WAV, AIFF, FLAC, Ogg 원샷 샘플 플레이어, 오토메이션되는 상승 에지 Trigger, 클릭 없는 50 ms 재트리거·Stop 페이드, 샘플레이트 변환, 상태 불러오기, 프리셋, 실행 취소와 다시 실행.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.