

# TB Delay

उपयोगकर्ता मैनुअल



# प्रयोजन

दोहराई जाने वाली गूँज, लयबद्ध स्थान और विकसित प्रतिक्रिया बनावट बनाता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

# नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

| नियंत्रण और सेटिंग्स                                                  | यह क्या बदलता है                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Age</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डिफ़ॉल्ट: 28                          | दोहराव को नया और साफ़ या पुराना, नरम और अधिक घिसा-पिटा बनाता है।                 |
| <b>Bypass</b><br>रेंज: Off, On<br>डिफ़ॉल्ट: Off                       | तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। |
| <b>Character</b><br>रेंज: Clean, Tape, BBD, Digital<br>डिफ़ॉल्ट: Tape | रिपीट टोन चुनता है: साफ़, टेप, बकेट-ब्रिगेड, या डिजिटल।                          |
| <b>Color Space Bypass</b><br>रेंज: Off, On<br>डिफ़ॉल्ट: Off           | रिपीट टाइमिंग को सक्रिय रखते हुए टोन और स्पेस सेक्शन को बंद कर देता है।          |
| <b>Delay Time</b><br>रेंज: 10 को 8000<br>डिफ़ॉल्ट: 375                | जब समय खाली हो तो मूल ध्वनि और दोहराव के बीच का समय निर्धारित करता है।           |
| <b>Density</b><br>रेंज: 1 को 8<br>डिफ़ॉल्ट: 4                         | सेट करता है कि रूपांतरित दोहराव के अंदर कितने दानेदार टुकड़े ओवरलैप होते हैं।    |
| <b>Diverge</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डिफ़ॉल्ट: 0                       | बाएँ और दाएँ दोहराव पथ को समय के साथ अलग-अलग विकसित करता है।                     |

| नियंत्रण और सेटिंग्स                                           | यह क्या बदलता है                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Division</b><br>रेंज: 18 वकिल्प<br>डफ़िल्ट: 1/8 D           | गीत की गति के अनुरूप विलंब होने पर उपयोग किए जाने वाले नोट मान को चुनता है।                                      |
| <b>Drive</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डफ़िल्ट: 18                  | सेट करता है कि ध्वनि कितनी तीव्रता से हार्मोनिक रंग या विरूपण में धकेली जाती है।                                 |
| <b>Duck</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डफ़िल्ट: 25                   | शुष्क ध्वनि मौजूद होने पर प्रतिध्वनि को कम करता है, फिर उन्हें अंतराल में बढ़ने देता है।                         |
| <b>Feedback</b><br>रेंज: 0 को 110<br>डफ़िल्ट: 48               | लंबा या मजबूत परिणाम बनाने के लिए संसाधित ध्वनि को प्रभाव में लौटाता है।                                         |
| <b>Freeze</b><br>रेंज: Off, On<br>डफ़िल्ट: Off                 | वर्तमान प्रभाव पूछ को पकड़ता है ताकि यह नए इनपुट के बिना जारी रहे।                                               |
| <b>Grain</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डफ़िल्ट: 0                   | दोहराव में दानेदार विभाजन और कण जैसी बनावट जोड़ता है।                                                            |
| <b>Grain Size</b><br>रेंज: 10 को 500<br>डफ़िल्ट: 90            | प्रत्येक दानेदार टुकड़े की लंबाई निर्धारित करता है। लघु मान किरकिरा महसूस करते हैं; लंबे मान सहज महसूस होते हैं। |
| <b>Grain Transform Bypass</b><br>रेंज: Off, On<br>डफ़िल्ट: Off | मूल विलंब को सक्रिय रखते हुए ग्रेन और पिच परिवर्तन अनुभाग को बंद कर देता है।                                     |
| <b>High Cut</b><br>रेंज: 500 को 20000<br>डफ़िल्ट: 9000         | वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है।                                                   |
| <b>Low Cut</b><br>रेंज: 20 को 2000<br>डफ़िल्ट: 120             | वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से कम आवृत्तियों को हटा देता है।                                                     |
| <b>Mix</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डफ़िल्ट: 30                    | मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।                                                               |

| नियंत्रण और सेटिंग्स                                            | यह क्या बदलता है                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod Depth</b><br>रेंज: 0 को 20<br>डफ़ॉल्ट: 0.8               | सेट करता है कि नामित प्रक्रिया ध्वनि को कितनी तीव्रता से बदलती है।                                       |
| <b>Mod Rate</b><br>रेंज: 0.02 को 10<br>डफ़ॉल्ट: 0.25            | सेट करता है कि नामित गतिविधि कितनी जल्दी दोहराई जाती है।                                                 |
| <b>Offset</b><br>रेंज: -100 को 100<br>डफ़ॉल्ट: 0                | स्टीरियो पृथक्करण बनाने के लिए एक तरफ पहले और दूसरी तरफ बाद में चलता है।                                 |
| <b>Output</b><br>रेंज: -18 को 6<br>डफ़ॉल्ट: 0                   | प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।                                                    |
| <b>Pitch</b><br>रेंज: -24 को 24<br>डफ़ॉल्ट: 0                   | संसाधित ध्वनि की पिच को ऊपर या नीचे ले जाता है।                                                          |
| <b>Program</b><br>रेंज: 100 फ़ैक्टरी कार्यक्रम<br>डफ़ॉल्ट: Init | फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। |
| <b>Reverse</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डफ़ॉल्ट: 0                  | सेट करता है कि संसाधित ध्वनि कितनी बार या कितनी तीव्रता से पीछे की ओर चलती है।                           |
| <b>Shift</b><br>रेंज: -2000 को 2000<br>डफ़ॉल्ट: 0               | सर्पिल जैसी गति के लिए प्रत्येक दोहराव की आवृत्ति सामग्री को ऊपर या नीचे की ओर ले जाता है।               |
| <b>Size</b><br>रेंज: 2 को 120<br>डफ़ॉल्ट: 32                    | दोहराव के चारों ओर फैले हुए स्थान का स्पष्ट आकार निर्धारित करता है।                                      |
| <b>Smear</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डफ़ॉल्ट: 12                   | दोहराव के किनारों को नरम करता है ताकि वे अधिक प्रतिध्वनि जैसे बादल में मिश्रित हो जाएं।                  |
| <b>Spacing</b><br>रेंज: 25 को 200<br>डफ़ॉल्ट: 100               | एकाधिक नलों के बीच की दूरी को बढ़ाता या सिकोड़ता है।                                                     |

| नियंत्रण और सेटिंग्स                                                       | यह क्या बदलता है                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spray</b><br>रेंज: 0 को 100<br>डफ़िल्ट: 15                              | एक ढीली, कम पूर्वानुमानित बनावट के लिए समय में प्रत्येक दोहराव के छोटे टुकड़े फैलाता है।  |
| <b>Stereo Bypass</b><br>रेंज: Off, On<br>डफ़िल्ट: Off                      | सक्षम होने पर विलंब गति को केंद्रित रखता है, मोनो-सुरक्षित दोहराव के लिए उपयोगी।          |
| <b>Style</b><br>रेंज: Single, Dual, Ping Pong, Ratio<br>डफ़िल्ट: Ping Pong | सिंगल, डुअल, पिंग-पोंग और अनुपात पैटर्न सहित रिपीट लेआउट चुनता है।                        |
| <b>Swing</b><br>रेंज: -50 को 50<br>डफ़िल्ट: 0                              | एक ढीला खांचा बनाने के लिए पहले या बाद में बारी-बारी से दोहराता है।                       |
| <b>Taps</b><br>रेंज: 1, 2, 4, 8<br>डफ़िल्ट: 1                              | यह चुनता है कि प्रत्येक प्रतिध्वनि चक्र के लिए कितने दोहराव बिंदु बनाए गए हैं।            |
| <b>Time Change</b><br>रेंज: Crossfade, Glide<br>डफ़िल्ट: Glide             | चुनता है कि विलंब-समय क्रॉसफ़ेड को सफाई से बदलता है या पिच मोड़ के साथ ग्लाइड करता है।    |
| <b>Time Mode</b><br>रेंज: Free, Sync, Tune<br>डफ़िल्ट: Sync                | विलंब समय के लिए निःशुल्क मिलीसेकंड, गीत-गति प्रभाग, या ट्यून किए गए पिच अंतराल चुनता है। |
| <b>Transform Route</b><br>रेंज: Loop, Post<br>डफ़िल्ट: Loop                | रचनात्मक परिवर्तनों को फीडबैक लूप के अंदर या उसके बाद रखता है।                            |
| <b>Width</b><br>रेंज: 0 को 200<br>डफ़िल्ट: 130                             | संसाधित ध्वनि का स्टीरियो प्रसार सेट करता है।                                             |