


TB Jewel Digger & Finder

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

आने वाले नोट्स को ट्यूंड अनुनाद और चमकदार क्रिस्टल जैसी गति में बदल देता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनेल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Amount रेंज: 0 को 1 डिफ़ॉल्ट: 0.35	सेट करता है कि नामित प्रभाव ध्वनि को कितनी तीव्रता से बदलता है।
Base Low Cut रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	मुख्य गुंजयमान खंड में प्रवेश करने से पहले कम आवृत्तियों को हटा देता है।
Base Note रेंज: C0 को C8 डिफ़ॉल्ट: A3	गुंजयमान पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रूट नोट को सेट करता है।
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Crystal Damp रेंज: 0 को 1 डिफ़ॉल्ट: 0.45	क्रिस्टल कणों को काला कर देता है और उनकी उच्च-आवृत्ति पूंछ को नरम कर देता है।
Crystal Mix रेंज: 0 को 1 डिफ़ॉल्ट: 0.35	क्रिस्टल कण परत का स्तर निर्धारित करता है।
Crystal Only रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	आपको केवल क्रिस्टल परत सुनने की सुविधा देता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Crystal Send रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.8	सेट करता है कि क्रिस्टल कण अनुभाग में कितनी ध्वनि भेजी जाती है।
Crystal Spread रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.6	क्रिस्टल कणों को स्टीरियो क्षेत्र में फैलाता है।
Density रेंज: 1 को 24 डफ़ॉल्ट: 12	सेट करता है कि एक साथ कितनी घटनाएँ या परतें ओवरलैप होती हैं।
Division रेंज: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 डफ़ॉल्ट: 1/4	Rate Sync चालू होने पर उपयोग किए जाने वाले टेम्पो डिवीजन को चुनता है।
Filter रेंज: Find, Dig डफ़ॉल्ट: Find	अनुनादों को उजागर करने के लिए Find या उनके चारों ओर नक्काशी के लिए Dig चुनता है।
Grain Attack रेंज: 0.01 को 0.75 डफ़ॉल्ट: 0.35	यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर यह भाग कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है।
Grain Decay रेंज: 0.01 को 0.95 डफ़ॉल्ट: 0.65	यह निर्धारित करता है कि इस हिस्से को फीका पड़ने या वापस आने में कितना समय लगेगा।
Grain Delay रेंज: 0 को 1000 डफ़ॉल्ट: 140	यह सेट करता है कि क्रिस्टल कण सुनने से पहले कितनी देर तक प्रतीक्षा करते हैं।
Grain Feedback रेंज: 0% को 100% डफ़ॉल्ट: 45%	इसे बढ़ाने या तीव्र करने के लिए संसाधित ध्वनि को प्रभाव में लौटाता है।
Grain Size रेंज: 15 को 400 डफ़ॉल्ट: 120	कण विवरण या यादृच्छिक भिन्नता की मात्रा निर्धारित करता है।
Mix रेंज: 0 को 1 डफ़ॉल्ट: 1	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Motion रेंज: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos डिफॉल्ट: Arp Up	यह चुनता है कि गुंजयमान स्वर समय के साथ कैसे चलते हैं।
Motion Depth रेंज: 0 को 24 डिफॉल्ट: 7	यह निर्धारित करता है कि गुंजयमान पैटर्न चयनित पैमाने से कितनी दूर तक चलता है।
Output रेंज: -18 को 6 डिफॉल्ट: 0	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।
Pitch रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 12	संसाधित ध्वनि की पिच को ऊपर या नीचे ले जाता है।
Program रेंज: 9 फैक्टरी कार्यक्रम डिफॉल्ट: Initialize	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Q रेंज: 0.35 को 24 डिफॉल्ट: 6	यह निर्धारित करता है कि चयनित आवृत्ति फोकस कितना चौड़ा या संकीर्ण है।
Random रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 0.5	गुंजयमान गति और कण पैटर्न में भिन्नता जोड़ता है।
Rate रेंज: 0.02 को 64 डिफॉल्ट: 0.5	यह निर्धारित करता है कि गतिविधि कितनी तेजी से दोहराई जाती है।
Rate Sync रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	गाने की गति के लिए Motion गति को लॉक करता है।
Reverse Chance रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	सेट करता है कि संसाधित टुकड़े कितनी बार पीछे की ओर चलते हैं।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Scale रेंज: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian डिफॉल्ट: Chromatic	गतिमान अनुनादों द्वारा उपयोग किए गए नोट्स के सेट को चुनता है।
Shovel रेंज: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt डिफॉल्ट: Crystal	गुंजयमान परत के पदार्थ जैसा चरित्र चुनता है।