


TB Jewel Digger & Finder

ユーザーマニュアル



目的

入ってくるノートを、調整された共鳴と輝くクリスタルのような動きに変えます。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽の
コンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Amount 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.35	名前付きエフェクトがサウンドをどの程度強く変化させるかを設定します。
Base Low Cut 範囲: Off, On デフォルト: Off	低周波がメインの共振セクションに入る前に除去します。
Base Note 範囲: C0 に C8 デフォルト: A3	レゾナンスパターンを構築するために使用されるルートノートを設定します。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Crystal Damp 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.45	クリスタル粒子を暗くし、その高周波テールを柔らかくします。
Crystal Mix 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.35	結晶粒子層のレベルを設定します。
Crystal Only 範囲: Off, On デフォルト: Off	結晶層だけを聞くことができます。

制御と設定	何が変わるのか
Crystal Send 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.8	クリスタル粒子セクションに音を送り込む量を設定します。
Crystal Spread 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.6	クリスタル粒子をステレオフィールド全体に広げます。
Density 範囲: 1 に 24 デフォルト: 12	一度にオーバーラップするイベントまたはレイヤーの数を設定します。
Division 範囲: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 デフォルト: 1/4	Rate Sync がオンのときに使用されるテンポ区分を選択します。
Filter 範囲: Find, Dig デフォルト: Find	レゾナンスを強調表示するには Find を、レゾナンスの周りを彫り込むには Dig を選択します。
Grain Attack 範囲: 0.01 に 0.75 デフォルト: 0.35	音が鳴り始めたときのこのパートの反応の速さを設定します。
Grain Decay 範囲: 0.01 に 0.95 デフォルト: 0.65	この部分がフェードまたは戻るまでにかかる時間を設定します。
Grain Delay 範囲: 0 に 1000 デフォルト: 140	クリスタル粒子が聞こえるまでの待ち時間を設定します。
Grain Feedback 範囲: 0% に 100% デフォルト: 45%	処理されたサウンドをエフェクトに戻して、サウンドを延長または強化します。
Grain Size 範囲: 15 に 400 デフォルト: 120	パーティクルの詳細またはランダムな変動の量を設定します。
Mix 範囲: 0 に 1 デフォルト: 1	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。

制御と設定	何が変わるのか
Motion 範囲: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos デフォルト: Arp Up	時間の経過とともに共鳴ノートがどのように移動するかを選択します。
Motion Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 7	選択したスケール内でレゾナンスパターンがどのくらい移動するかを設定します。
Output 範囲: -18 に 6 デフォルト: 0	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。
Pitch 範囲: -24 に 24 デフォルト: 12	加工されたサウンドのピッチを上下に移動します。
Program 範囲: 9 ファクトリープログラム デフォルト: Initialize	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Q 範囲: 0.35 に 24 デフォルト: 6	選択した周波数フォーカスの幅を設定します。
Random 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	共鳴運動と粒子パターンに変化を加えます。
Rate 範囲: 0.02 に 64 デフォルト: 0.5	動きを繰り返す速さを設定します。
Rate Sync 範囲: Off, On デフォルト: Off	Motion の速度を曲のテンポにロックします。
Reverse Chance 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	処理されたフラグメントを逆再生するかどうか、またはその頻度を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Scale 範囲: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian デフォルト: Chromatic	移動するレゾナンスで使用するノートのセットを選択します。
Shovel 範囲: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt デフォルト: Crystal	共鳴層の材質的な特性を選択します。