


사용 설명서



목적

입력음을 음계에 맞는 공명과 크리스탈 입자로 바꾸어 반짝이는 움직임을 만드는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Amount 범위: 0 - 1 기본값: 0.35	해당 효과가 소리를 바꾸는 강도를 정합니다.
Base Low Cut 범위: Off, On 기본값: Off	주 공진 섹션에 들어가기 전에 저주파를 제거합니다.
Base Note 범위: C0 - C8 기본값: A3	공명 패턴을 만드는 데 사용되는 근음을 설정합니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Crystal Damp 범위: 0 - 1 기본값: 0.45	크리스탈 입자를 어둡게 하고 고주파 꼬리를 부드럽게 합니다.
Crystal Mix 범위: 0 - 1 기본값: 0.35	크리스탈 입자 레이어의 레벨을 설정합니다.
Crystal Only 범위: Off, On 기본값: Off	크리스탈 레이어만 들을 수 있습니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Crystal Send 범위: 0 - 1 기본값: 0.8	크리스탈 입자 섹션으로 전송되는 소리의 양을 설정합니다.
Crystal Spread 범위: 0 - 1 기본값: 0.6	스테레오 필드 전체에 크리스탈 입자를 퍼뜨립니다.
Density 범위: 1 - 24 기본값: 12	동시에 겹치는 소리 조각이나 레이어의 수를 정합니다.
Division 범위: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 기본값: 1/4	Rate Sync이 켜져 있을 때 사용되는 템포 구분을 선택합니다.
Filter 범위: Find, Dig 기본값: Find	공명을 강조하려면 Find을 선택하고 공명 주위를 조각하려면 Dig을 선택합니다.
Grain Attack 범위: 0.01 - 0.75 기본값: 0.35	사운드가 시작될 때 이 파트가 반응하는 속도를 설정합니다.
Grain Decay 범위: 0.01 - 0.95 기본값: 0.65	이 부분이 사라지거나 되돌아오는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Grain Delay 범위: 0 - 1000 기본값: 140	크리스탈 입자가 들리기 전까지 기다리는 시간을 설정합니다.
Grain Feedback 범위: 0% - 100% 기본값: 45%	처리된 사운드를 효과로 반환하여 확장하거나 강화합니다.
Grain Size 범위: 15 - 400 기본값: 120	입자 세부 사항 또는 무작위 변형의 양을 설정합니다.
Mix 범위: 0 - 1 기본값: 1	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Motion 범위: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos 기본값: Arp Up	시간이 지남에 따라 공명 음표가 이동하는 방식을 선택합니다.
Motion Depth 범위: 0 - 24 기본값: 7	공명 패턴이 선택한 스케일을 통해 이동하는 거리를 설정합니다.
Output 범위: -18 - 6 기본값: 0	처리 후 최종 음량을 정합니다.
Pitch 범위: -24 - 24 기본값: 12	처리된 소리의 음정을 올리거나 내립니다.
Program 범위: 9개 팩토리 프리셋 기본값: Initialize	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Q 범위: 0.35 - 24 기본값: 6	선택한 주파수 영역을 넓거나 좁게 정합니다.
Random 범위: 0 - 1 기본값: 0.5	공명 움직임과 입자 패턴에 변형을 추가합니다.
Rate 범위: 0.02 - 64 기본값: 0.5	움직임이 반복되는 속도를 정합니다.
Rate Sync 범위: Off, On 기본값: Off	Motion 속도를 노래 템포에 고정합니다.
Reverse Chance 범위: 0 - 100 기본값: 0	처리된 조각이 뒤로 재생되는지 여부와 빈도를 설정합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Scale 범위: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian 기본값: Chromatic	움직이는 공명에 사용되는 음표 세트를 선택합니다.
Shovel 범위: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt 기본값: Crystal	공진 레이어의 재질과 유사한 특성을 선택합니다.