

TB Parallel Reverb

GEbruikersHANDLEIDING



Doel

Combineert drie verschillende ruimtes om body, heldere reflecties en een diepe sfeer te creëren.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Bright Color Bereik: 0 aan 100 Standaard: 45	Verplaatst deze galmlaag van donkerder en zachter naar helderder en meer aanwezig.
Bright Decay Bereik: 1.5 aan 2.5 Standaard: 2	Stelt in hoe lang deze galmlaag duurt.
Bright Diffusion Bereik: 0 aan 100 Standaard: 70	Verandert reflecties van afzonderlijke echo's in een vloeiendere wassing.
Bright Enabled Bereik: Off, On Standaard: On	Zet deze galmlaag aan of uit.
Bright High Pass Bereik: 20 aan 1800 Standaard: 450	Verwijdert lage frequenties uit deze galmlaag.
Bright Low Pass Bereik: 1200 aan 20000 Standaard: 13500	Verwijdert hoge frequenties uit deze galmlaag.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Bright Mode Bereik: Plate, Spring Standaard: Plate	Kiest het spatieteken dat door deze galmlaag wordt gebruikt.
Bright Modulation Depth Bereik: 0 aan 20 Standaard: 1.5	Stelt in hoeveel zachte toonhoogtebeweging aan deze galmlaag wordt toegevoegd.
Bright Modulation Rate Bereik: 0.02 aan 5 Standaard: 0.02	Stelt in hoe snel de zachte toonhoogtebeweging verandert.
Bright Plate Distance Spring Tension Bereik: 0 aan 100 Standaard: 35	Wijzigt de plaatafstand of veerspanning, afhankelijk van de geselecteerde Bright modus.
Bright Pre-Delay Bereik: 0 aan 100 Standaard: 18	Stelt de pauze in tussen het droge geluid en deze galmlaag.
Bright Send Gain Bereik: -60 aan 6 Standaard: -15	Stelt in hoeveel geluid naar deze reverblaag wordt gestuurd.
Bright Wide Bereik: 0 aan 270 Standaard: 210	Stelt de stereobreedte van deze reverblaag in.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Glue Color Bereik: 0 aan 100 Standaard: 30	Verplaatst deze galmlaag van donkerder en zachter naar helderder en meer aanwezig.
Glue Damping Bereik: 0 aan 100 Standaard: 60	Maakt deze galmlaag donkerder naarmate deze wegsterft.
Glue Decay Bereik: 0.5 aan 1 Standaard: 0.75	Stelt in hoe lang deze galmlaag duurt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Glue Diffusion Bereik: 0 aan 100 Standaard: 65	Verandert reflecties van afzonderlijke echo's in een vloeiendere wassing.
Glue Early Late Mix Bereik: 0 aan 100 Standaard: 45	Balanceert de eerste reflecties tegen de latere galmstaart.
Glue Enabled Bereik: Off, On Standaard: On	Zet deze galm laag aan of uit.
Glue High Pass Bereik: 20 aan 1500 Standaard: 200	Verwijdert lage frequenties uit deze galm laag.
Glue Low Pass Bereik: 1000 aan 20000 Standaard: 9000	Verwijdert hoge frequenties uit deze galm laag.
Glue Mode Bereik: Room, Chamber Standaard: Room	Kiest het spatieteken dat door deze galm laag wordt gebruikt.
Glue Pre-Delay Bereik: 0 aan 60 Standaard: 8	Stelt de pauze in tussen het droge geluid en deze galm laag.
Glue Send Gain Bereik: -60 aan 6 Standaard: -12	Stelt in hoeveel geluid naar deze reverblaag wordt gestuurd.
Glue Size Bereik: 0 aan 100 Standaard: 50	Stelt de schijnbare kamergrootte van deze galm laag in.
Glue Wide Bereik: 0 aan 180 Standaard: 150	Stelt de stereobreedte van deze reverblaag in.
Program Bereik: 100 fabrieksprogramma's Standaard: Init Parallel	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Reverb Solo Bereik: Off, Glue, Bright, Space Standaard: Off	Hiermee kunt u één galm laag afzonderlijk horen terwijl u de drie ruimtes in balans houdt.
Space Color Bereik: 0 aan 100 Standaard: 25	Verplaatst deze galm laag van donkerder en zachter naar helderder en meer aanwezig.
Space Decay / Length Bereik: 0.25 aan 10 Standaard: 3.2	Stelt in hoe lang deze galm- of impulsrespons duurt.
Space Diffusion Bereik: 0 aan 100 Standaard: 72	Verandert reflecties van afzonderlijke echo's in een vloeiendere wassing.
Space Enabled Bereik: Off, On Standaard: On	Zet deze galm laag aan of uit.
Space Hall Type Bereik: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Standaard: Church	Kiest voor het basiskarakter van de hal.
Space HF Damping Bereik: 0 aan 100 Standaard: 45	Verzacht de hoge frequenties terwijl de galm wegstert.
Space High Pass Bereik: 20 aan 1500 Standaard: 300	Verwijdert lage frequenties uit deze galm laag.
Space Low Pass Bereik: 1000 aan 20000 Standaard: 7500	Verwijdert hoge frequenties uit deze galm laag.
Space Mode Bereik: Hall, IR Standaard: Hall	Kiest het spatieteken dat door deze galm laag wordt gebruikt.
Space Pre-Delay Bereik: 0 aan 200 Standaard: 60	Stelt de pauze in tussen het droge geluid en deze galm laag.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Space Send Gain Bereik: -60 aan 6 Standaard: -22	Stelt in hoeveel geluid naar deze reverblaag wordt gestuurd.
Space Shimmer Bereik: 0 aan 100 Standaard: 15	Voegt een helder stijgende toon toe aan de lange galmlaag.
Space Wide Bereik: 0 aan 360 Standaard: 240	Stelt de stereobreedte van deze reverblaag in.
Wet/Dry Mix Bereik: 0 aan 100 Standaard: 100	Mengt het originele geluid met alle ingeschakelde reverb-lagen.