

TB Jewel Digger & Finder

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HARMONIC DETAIL
Reveal sparkle and upper texture.

OptionsTB_JewelDiggerAndFinderSettings...

Audio input is muted to avoid feedback loop

Jewel Digger & Finder

PRESETSaveLoadFIND MODE

Wave A3None +1.0 st

C1C2C3C4C5C6C7C8

FIND

FILTERING

ScaleA3Base Note

ChromaticCrystal

ModeFindDig

35%10.312

AmountQDensity

Rate

0.50Hz7.0st50%

SyncMotion DepthRandom

Low Cut

CRYSTALLIZING

35%Crystal Mix

140msDelay

45%Feedback

45%Attack

80%Crystal Send

60%Spread

78msDecay

120msSize

0%Reverse Chance

Crystal Only

MIX / OUTPUT

100%Mix

0.00Output

RESONANT SHIMMER
Add crystalline tonal accents.

MIX CONTROL
Blend enhancement without harshness.

Цель

Превращает входящие ноты в настроенный резонанс и сверкающее кристальное движение.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Amount Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.35	Устанавливает, насколько сильно названный эффект меняет звук.
Base Low Cut Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Убирает низкие частоты до того, как они попадут в основную резонансную секцию.
Base Note Диапазон: C0 чтобы C8 По умолчанию: A3	Устанавливает основную ноту, используемую для построения резонансного паттерна.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Crystal Damp Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.45	Затемняет кристаллические частицы и смягчает их высокочастотный хвост.
Crystal Mix Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.35	Устанавливает уровень слоя кристаллических частиц.
Crystal Only Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Позволяет слышать только кристаллический слой.

Управление и настройки	Что это меняет
Crystal Send Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.8	Устанавливает количество звука, отправляемого в секцию кристаллических частиц.
Crystal Spread Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.6	Распределяет кристаллические частицы по стереополю.
Density Диапазон: 1 чтобы 24 По умолчанию: 12	Устанавливает, сколько событий или слоев перекрываются одновременно.
Division Диапазон: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 По умолчанию: 1/4	Выбирает разделение темпа, используемое, когда Rate Sync включено.
Filter Диапазон: Find, Dig По умолчанию: Find	Выбирает Find для выделения резонансов или Dig для вырезания вокруг них.
Grain Attack Диапазон: 0.01 чтобы 0.75 По умолчанию: 0.35	Устанавливает, насколько быстро эта часть реагирует на начало звука.
Grain Decay Диапазон: 0.01 чтобы 0.95 По умолчанию: 0.65	Устанавливает, сколько времени потребуется этой части для исчезновения или возвращения.
Grain Delay Диапазон: 0 чтобы 1000 По умолчанию: 140	Устанавливает, как долго кристаллические частицы будут ждать, прежде чем их услышат.
Grain Feedback Диапазон: 0% чтобы 100% По умолчанию: 45%	Возвращает обработанный звук в эффект, чтобы расширить или усилить его.
Grain Size Диапазон: 15 чтобы 400 По умолчанию: 120	Устанавливает степень детализации частиц или случайные вариации.
Mix Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 1	Смешивает исходный звук с обработанным звуком.

Управление и настройки	Что это меняет
Motion Диапазон: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos По умолчанию: Arp Up	Выбирает, как резонансные ноты будут перемещаться с течением времени.
Motion Depth Диапазон: 0 чтобы 24 По умолчанию: 7	Устанавливает, насколько далеко резонансный рисунок перемещается по выбранному масштабу.
Output Диапазон: -18 чтобы 6 По умолчанию: 0	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки.
Pitch Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 12	Перемещает высоту обрабатываемого звука вверх или вниз.
Program Диапазон: 9 заводские программы По умолчанию: Initialize	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Q Диапазон: 0.35 чтобы 24 По умолчанию: 6	Устанавливает, насколько широк или узок выбранный частотный фокус.
Random Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 0.5	Добавляет вариации резонансному движению и рисунку частиц.
Rate Диапазон: 0.02 чтобы 64 По умолчанию: 0.5	Устанавливает, как быстро повторяется движение.
Rate Sync Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Привязывает скорость Motion к темпу песни.
Reverse Chance Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 0	Устанавливает, будут ли и как часто обработанные фрагменты воспроизводиться в обратном направлении.

Управление и настройки	Что это меняет
Scale Диапазон: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian По умолчанию: Chromatic	Выбирает набор нот, используемых движущимися резонансами.
Shovel Диапазон: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt По умолчанию: Crystal	Выбирает материалоподобный характер резонансного слоя.