

TB Delay

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

สร้างเสียงสะท้อนซ้ำ พื้นที่จังหวะ และพื้นผิวการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไป

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพาเนล ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Age พ็ลลี่ย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 28	ทำให้เสียงซ้ำใหม่กว่าและสะอาดกว่า หรือเก่ากว่า นุ่มนวลกว่า และลึกห่อมากขึ้น
Bypass พ็ลลี่ย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Character พ็ลลี่ย: Clean, Tape, BBD, Digital ค่าเริ่มต้น: Tape	เลือกเสียงซ้ำ: คลีน เทป บัคเก็ตบริเกต หรือดิจิทัล
Color Space Bypass พ็ลลี่ย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดส่วนโทนเสียงและช่องว่างในขณะที่ยังคงใช้การจับเวลาซ้ำอยู่
Delay Time พ็ลลี่ย: 10 ถึง 8000 ค่าเริ่มต้น: 375	ตั้งเวลาระหว่างเสียงต้นฉบับและเสียงซ้ำเมื่อไม่มีเวลาว่าง
Density พ็ลลี่ย: 1 ถึง 8 ค่าเริ่มต้น: 4	กำหนดจำนวนชิ้นส่วนแบบละเอียดที่ทับซ้อนกันภายในการทำซ้ำที่แปลงแล้ว
Diverge พ็ลลี่ย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	ทำให้เส้นทางซ้ำด้านซ้ายและขวามีวิวัฒนาการแตกต่างกันไปเมื่อเวลาผ่านไป

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Division พัลส์: 18 ทางเลือก ค่าเริ่มต้น: 1/8 D	เลือกค่าโน้ตที่ใช้เมื่อการหน่วงเวลาตามจังหวะเพลง
Drive พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 18	ตั้งค่าความเข้มของเสียงที่ถูกผลักให้เป็นสีฮาร์โมนิคหรือการบิดเบือน
Duck พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 25	ลดเสียงสะท้อนในขณะที่มีเสียงแหบแห้ง จากนั้นปล่อยให้ตั้งขึ้นในช่องว่าง
Feedback พัลส์: 0 ถึง 110 ค่าเริ่มต้น: 48	ส่งเสียงที่ประมวลผลกลับคืนสู่เอฟเฟกต์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยาวหรือชัดเจนยิ่งขึ้น
Freeze พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	เก็บส่วนท้ายของเอฟเฟกต์ปัจจุบันไว้เพื่อให้อำนาจดำเนินการต่อโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่
Grain พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	เพิ่มการแยกย่อยแบบละเอียดและพื้นผิวที่คล้ายอนุภาคในการทำซ้ำ
Grain Size พัลส์: 10 ถึง 500 ค่าเริ่มต้น: 90	กำหนดความยาวของแต่ละแฟรมเมนต์แบบละเอียด คำสั่งให้ความรู้สึกหนักแน่นค่าที่ยาวจะรู้สึกนุ่มนวลขึ้น
Grain Transform Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดส่วนการเปลี่ยนเกรนและระดับเสียงในกรณีที่ยังคงใช้งานการหน่วงเวลาพื้นฐานอยู่
High Cut พัลส์: 500 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 9000	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงหรือเอฟเฟกต์ปัจจุบัน
Low Cut พัลส์: 20 ถึง 2000 ค่าเริ่มต้น: 120	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงหรือเอฟเฟกต์ปัจจุบัน
Mix พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 30	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Mod Depth พิสัย: 0 ถึง 20 ค่าเริ่มต้น: 0.8	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่มีชื่อในการเปลี่ยนแปลงเสียง
Mod Rate พิสัย: 0.02 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 0.25	ตั้งค่าความเร็วของการเคลื่อนไหวที่มีชื่อซ้ำ
Offset พิสัย: -100 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	เลื่อนด้านหนึ่งเร็วขึ้นและอีกด้านหนึ่งในภายหลังเพื่อสร้างการแยกเสียงสเตอริโอ
Output พิสัย: -18 ถึง 6 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล
Pitch พิสัย: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	เลื่อนระดับเสียงที่ประมวลผลขึ้นหรือลง
Program พิสัย: 100 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Reverse พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าความถี่หรือความแรงของเสียงที่ประมวลผลแล้วที่จะเล่นย้อนกลับ
Shift พิสัย: -2000 ถึง 2000 ค่าเริ่มต้น: 0	ย้ายเน็□อหาความถี่□ของการทำซ้ำ□แต่ละครั้ง□ขึ้นหรือลงเพ็□อการเคล็□อนไหวคล้ายเกลียว
Size พิสัย: 2 ถึง 120 ค่าเริ่มต้น: 32	ตั้งค่าขนาดที่ชัดเจนของพื้นที่กระจายรอบๆ การทำซ้ำ
Smear พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 12	ทำให้ขอบของการทำซ้ำ□นุ่มนวลขึ้น□นเพ็□อให้กลมกลืนเป็นก้อนเมฆที่□เหมือนเสียงสะท้อนมากที่สุด□น
Spacing พิสัย: 25 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 100	ขยายหรือย่อระยะห่างระหว่างการแตะหลายครั้ง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Spray พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 15	กระจายชิ้นส่วนเล็กๆ ในแต่ละการทำซ้ำตามเวลาเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่หลวมและคาดเดาได้ยาก
Stereo Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	คงการเคลื่อนไหวการหน่วงเวลาไว้ตรงกลางเมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการทำซ้ำแบบโมโนเซฟ
Style พัลส์: Single, Dual, Ping Pong, Ratio ค่าเริ่มต้น: Ping Pong	เลือกรูปแบบการทำซ้ำ รวมถึงรูปแบบเดี่ยว คู่ ปิงปอง และอัตราส่วน
Swing พัลส์: -50 ถึง 50 ค่าเริ่มต้น: 0	ย้ายการสลับซ้ำก่อนหน้าหรือหลังเพื่อสร้างกรูฟที่หลวมขึ้น
Taps พัลส์: 1, 2, 4, 8 ค่าเริ่มต้น: 1	เลือกจำนวนจุดทำซ้ำที่สร้างขึ้นสำหรับแต่ละรอบเสียงสะท้อน
Time Change พัลส์: Crossfade, Glide ค่าเริ่มต้น: Glide	เลือกว่าเวลาหน่วงจะเปลี่ยนครอสเฟดอย่างชัดเจนหรือเลื่อนโดยมีการโค้งงอ
Time Mode พัลส์: Free, Sync, Tune ค่าเริ่มต้น: Sync	เลือกมิลลิวินาทีฟรี การแบ่งจังหวะเพลง หรือช่วงระดับเสียงที่ปรับแล้วสำหรับเวลาหน่วง
Transform Route พัลส์: Loop, Post ค่าเริ่มต้น: Loop	วางการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ไว้ในลูปคำติชมหรือหลังจากนั้น
Width พัลส์: 0 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 130	ตั้งค่าการกระจายเสียงสเตอริโอของเสียงที่ประมวลผล