

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RESONANT SHIMMER
Add crystalline tonal accents.

MIX CONTROL
Blend enhancement without harshness.

Mục đích

Biến các nốt đến thành âm vang được điều chỉnh và chuyển động lấp lánh như pha lê.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Amount Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.35	Đặt mức độ thay đổi âm thanh của hiệu ứng được đặt tên.
Base Low Cut Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Loại bỏ các tần số thấp trước khi chúng đi vào phần cộng hưởng chính.
Base Note Phạm vi: C0 đến C8 Mặc định: A3	Đặt nốt gốc được sử dụng để xây dựng mẫu cộng hưởng.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Crystal Damp Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.45	Làm tối các hạt tinh thể và làm mềm đuôi tần số cao của chúng.
Crystal Mix Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.35	Đặt mức độ của lớp hạt tinh thể.
Crystal Only Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Cho phép bạn chỉ nghe thấy lớp tinh thể.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Crystal Send Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.8	Đặt lượng âm thanh được gửi vào phần hạt tinh thể.
Crystal Spread Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.6	Trải các hạt tinh thể trên trường âm thanh nổi.
Density Phạm vi: 1 đến 24 Mặc định: 12	Đặt số lượng sự kiện hoặc lớp chồng lên nhau cùng một lúc.
Division Phạm vi: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Mặc định: 1/4	Chọn cách chia nhịp độ được sử dụng khi Rate Sync được bật.
Filter Phạm vi: Find, Dig Mặc định: Find	Chọn Find để làm nổi bật các cộng hưởng hoặc Dig để khắc xung quanh chúng.
Grain Attack Phạm vi: 0.01 đến 0.75 Mặc định: 0.35	Đặt tốc độ phản ứng của phần này khi âm thanh bắt đầu.
Grain Decay Phạm vi: 0.01 đến 0.95 Mặc định: 0.65	Đặt khoảng thời gian phần này mờ dần hoặc quay trở lại.
Grain Delay Phạm vi: 0 đến 1000 Mặc định: 140	Đặt thời gian chờ đợi của các hạt tinh thể trước khi chúng được nghe thấy.
Grain Feedback Phạm vi: 0% đến 100% Mặc định: 45%	Đưa âm thanh đã xử lý vào hiệu ứng để mở rộng hoặc tăng cường hiệu ứng.
Grain Size Phạm vi: 15 đến 400 Mặc định: 120	Đặt số lượng chi tiết hạt hoặc biến thể ngẫu nhiên.
Mix Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 1	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Motion Phạm vi: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos Mặc định: Arp Up	Chọn cách các nốt cộng hưởng di chuyển theo thời gian.
Motion Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 7	Đặt khoảng cách mẫu cộng hưởng di chuyển trong thang đo đã chọn.
Output Phạm vi: -18 đến 6 Mặc định: 0	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý.
Pitch Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 12	Di chuyển cao độ của âm thanh đã xử lý lên hoặc xuống.
Program Phạm vi: 9 chương trình nhà máy Mặc định: Initialize	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Q Phạm vi: 0.35 đến 24 Mặc định: 6	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp của tiêu điểm tần số đã chọn.
Random Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Thêm biến thể cho chuyển động cộng hưởng và kiểu hạt.
Rate Phạm vi: 0.02 đến 64 Mặc định: 0.5	Đặt tốc độ lặp lại chuyển động.
Rate Sync Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Khóa Motion tốc độ theo nhịp độ bài hát.
Reverse Chance Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Đặt xem các đoạn đã xử lý có phát ngược hay không hoặc tần suất phát ngược như thế nào.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Scale Phạm vi: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian Mặc định: Chromatic	Chọn tập hợp các nốt được cộng hưởng chuyển động sử dụng.
Shovel Phạm vi: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt Mặc định: Crystal	Chọn đặc tính giống vật liệu của lớp cộng hưởng.