

TB Vocoder

用户手册



目的

将一种声音的节奏和发音置于另一种声音的音调上。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 3	设置声音开始时效果的反应速度。更快的数值控制前方；较慢的值保留更多的冲击力。
Bands 范围: 8 到 64 默认: 32	设置承载语音形状的频率切片数量。更多频段听起来更清晰；更少的乐队听起来更复古。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Carrier Count 范围: 2 到 100 默认: 3	设置有多少内部载波声音分层在一起。
Carrier Resonance 范围: 0 到 100 默认: 50	更改内部载波声音的清晰度和音调焦点。
Carrier Tune 范围: -24 到 24 默认: 0	选择此控件使用的主音符或音调区域。
Color 范围: 0 到 100 默认: 30	更改整体亮度和色调特征。

控制和设置	它改变了什么
Detail 范围: 0 到 100 默认: 65	设置传输精细语音和瞬态细节的数量。
Floor 范围: -90 到 -30 默认: -70	设置传输的运动结束之前输入的安静程度。
Imprint 范围: 0 到 100 默认: 100	设置将输入打印到载体上的清晰度和节奏的强度。
Mix 范围: 0 到 100 默认: 100	将原始声音与处理后的声音混合。
Output 范围: -18 到 6 默认: 0	设置处理后的最终收听级别。
Pressure 范围: 0 到 100 默认: 25	增加转印信封的密度和坚固度。
Program 范围: 120 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Range High 范围: 2000 到 18000 默认: 14000	设置用于传输清晰度的最高频率。
Range Low 范围: 40 到 500 默认: 90	设置用于传输清晰度的最低频率。
Release 范围: 5 到 2000 默认: 50	设置声音变小后效果放松的速度。
Shift 范围: -24 到 24 默认: 0	向上或向下移动选定的音高或频率结构。

控制和设置	它改变了什么
Sibilance 范围: 0 到 100 默认: 50	恢复或强调辅音（例如 S 和 T）以使单词更清晰。
Sidechain 范围: Off, On 默认: Off	使用外部声音作为载体而不是内部载体。
Tone 范围: -100 到 100 默认: 0	使声码器结果更暗或更亮。
Type 范围: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert 默认: Vocoder	选择声音特征或处理风格。
Warp 范围: -100 到 100 默认: 0	拉伸或移动不同声音特征的传输频率形状。
Whiten 范围: 0 到 100 默认: 75	使载波频谱变得均匀，使语音细节传输更加清晰。
Width 范围: 0 到 200 默认: 100	设置已处理声音的立体声扩展。