


TB_Parallel Reverb

Multi-Engine Parallel Reverb
Korean User Manual

GLUE + BRIGHT + SPACE

Three independent wet engines, per-engine send control, focused solo auditioning, tonal COLOR macros, unified LOW CUT / HIGH CUT workflow, and final WET/DRY blending.




Version 1.0.0 - VST3 category: Fx / Reverb

한국어 사용자 설명서

TB_Parallel Reverb - Multi-Engine Parallel Reverb

TB_Parallel Reverb는 세 개의 독립적인 wet 엔진을 병렬로 합산한 뒤, 최종 WET/DRY에서 dry 신호와 블렌드하는 리버브입니다. 목표는 원음의 어택과 선명도를 보존하면서 GLUE, BRIGHT, SPACE 세 역할을 분리해 입체적인 공간을 빠르게 설계하는 것입니다.



핵심 구조

dry 신호는 각 리버브 엔진으로 복사되어 들어가며, 엔진 출력은 wet return으로 합산됩니다. 엔진별 SEND는 wet return 게인이고, 최종 WET/DRY는 dry와 합산 wet 사이의 마지막 밸런스입니다.

빠른 시작

공간을 빠르게 만드는 기본 순서

- 모든 엔진의 SEND를 낮게 시작합니다. 특히 SPACE는 -22 dB 기본값처럼 은은하게 깔리는 쪽이 안전합니다.
- GLUE에서 Room 또는 Chamber를 선택하고 PRE-DELAY를 짧게 설정해 원음 가까이에 공간의 뼈대를 붙입니다.
- BRIGHT에서 Plate 또는 Spring을 선택해 보컬, 스네어, 리드 악기 주변에 색채와 광택을 더합니다.
- SPACE에서 Hall 또는 IR을 선택해 전체 배경 깊이를 만듭니다. Hall은 템포 정보가 있으면 1/32 또는 1/16 pre-delay를 자동 선택합니다.
- SOLO로 각 엔진을 하나씩 들어보며 리턴 성격을 판단한 뒤, WET/DRY로 전체 wet 합산량을 결정합니다.

엔진 개요

각 엔진은 역할과 음색이 다릅니다.

엔진	모드	주요 역할	대표 사용처
GLUE	Room / Chamber	짧은 초기 반사, 바디, 믹스 접착감	보컬 앞공간, 드럼 룸감, 악기들을 한 공간에 묶기
BRIGHT	Plate / Spring	화사한 잔향, 금속성 광택, 캐릭터	보컬 tail, 스네어 plate, 기타 spring texture
SPACE	Hall / IR	긴 깊이, 배경막, 컨볼루션 공간	전체 심도, cinematic tail, 실제 IR 공간감

공통 엔진 조작

각 엔진 상단에 공통으로 있는 컨트롤

컨트롤	범위 / 동작	설명
Mode Buttons	두 버튼 모두 off 가능	선택한 리버브 타입을 사용합니다. 두 버튼이 모두 꺼져 있으면 해당 엔진은 bypass됩니다.
SOLO	엔진별 exclusive solo	드라이를 제외하고 선택한 리버브 리턴만 100%로 들립니다. 다른 패널은 어두워지고 선택 패널은 글로우됩니다.
PRE-DELAY	GLUE 0-60 ms / BRIGHT 10-100 ms / SPACE 40-200 ms	원을 뒤에 리버브가 시작되는 시간입니다. SPACE Hall은 BPM 정보가 있으면 1/32 또는 1/16로 자동 동기화될 수 있습니다.
WIDE	GLUE 0-180 deg / BRIGHT 0-270 deg / SPACE 0-360 deg	wet return의 스테레오 확산 범위를 조절합니다. 0에 가까울수록 모노에 가까워집니다.
SEND	-60 dB to +6 dB	각 엔진으로 보낸 리버브 리턴의 게인입니다. 병렬 구조이므로 일반 mix 노브가 아니라 send/return 레벨입니다.
DECAY / LENGTH	엔진별 범위	잔향 길이 또는 IR tail 길이를 조절합니다.

GLUE 컨트롤

Room / Chamber 공용 컨트롤

컨트롤	범위 / 기본값	의미
SIZE	0-100%, default 50%	초기 반사와 짧은 공간의 크기입니다.
DIFFUSION	0-100%, default 65%	반사 밀도와 퍼짐 정도입니다.
DAMPING	0-100%, default 60%	고역 감쇠량입니다. 높을수록 어둡고 부드러워집니다.
EARLY / LATE	0-100%, default 45%	초기 반사와 late tail의 비율입니다.
LOW CUT	20-1500 Hz, default 200 Hz	리버브 저역을 정리합니다.
COLOR	0-100%, default 30%	wet return에 테이프/다크 룸 계열의 soft clipping, tilt, body를 더합니다.
HIGH CUT	1000-20000 Hz, default 9000 Hz	리버브 고역을 정리합니다.

BRIGHT 컨트롤

Plate / Spring 공용 컨트롤

컨트롤	범위 / 기본값	의미
DIFFUSION	0-100%, default 70%	plate/spring tail의 밀도입니다.
MOD RATE	0.02-5 Hz, default 0.35 Hz	tail 움직임의 속도입니다.
MOD DEPTH	0-20 ms, default 1.5 ms	tail 움직임의 깊이입니다.
DISTANCE / TENSION	0-100%, default 35%	Plate에서는 plate까지의 거리, Spring에서는 장력으로 동작합니다.
LOW CUT	20-1800 Hz, default 450 Hz	중저역 혼탁을 줄입니다.
COLOR	0-100%, default 45%	wet return에 sparkle/exciter 성격의 배음을 더합니다.
HIGH CUT	1200-20000 Hz, default 13500 Hz	고역 광택과 거칠기를 정리합니다.

SPACE 컨트롤

Hall / IR 공간 엔진

컨트롤	범위 / 기본값	의미
HALL TYPE	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Hall 모드에서 공간 타입을 선택합니다.
BROWSE IR	IR 모드에서 표시	사용자가 WAV/AIFF/FLAC 등의 impulse response 파일을 선택합니다.

컨트롤	범위 / 기본값	의미
DECAY / LENGTH	0.25-10 s, default 3.2 s	Hall에서는 decay, IR에서는 tail length로 작동합니다.
DIFFUSION	0-100%, default 72%	Hall tail의 밀도입니다.
HF DAMPING	0-100%, default 45%	긴 공간의 고역 감쇠입니다.
LOW CUT	20-1500 Hz, default 300 Hz	긴 리버브의 저역 누적을 정리합니다.
COLOR	0-100%, default 25%	space tail에 bloom과 air를 더합니다.
HIGH CUT	1000-20000 Hz, default 7500 Hz	멀리 있는 배경감과 어두움을 조절합니다.

최종 믹스와 솔로

리버브를 실제 믹스 안에 넣는 방법

최종 WET/DRY는 dry 신호와 세 엔진의 wet sum 사이를 조절합니다. 0%는 dry only, 100%는 wet only입니다. 솔로가 커진 경우에는 dry가 제외되고 선택 엔진의 wet return만 들리며, 최종 WET/DRY 값은 audition 중에는 무시됩니다.

상황	추천 접근
일반 믹스	GLUE와 BRIGHT SEND를 먼저 맞추고 SPACE를 아주 작게 더합니다. 마지막에 WET/DRY로 전체 wet 비율을 정합니다.
리버브 성격 점검	SOLO로 각 엔진을 들어보고 SEND, COLOR, LOW/HIGH CUT을 조정합니다.
원음 어택이 흐려짐	PRE-DELAY를 늘리거나 SEND를 줄이고 LOW CUT을 올립니다.
리버브가 탁함	LOW CUT을 올리고 SPACE SEND를 낮춥니다. GLUE Early/Late를 early 쪽으로 이동해 봅니다.
리버브가 밋밋함	BRIGHT COLOR 또는 SPACE COLOR를 올리고, WIDE를 넓힙니다.

추천 시작점

장르와 소스별 빠른 프리셋 감각

목표	GLUE	BRIGHT	SPACE
선명한 보컬	Room, short decay, SEND 낮게	Plate, COLOR 40-60%, HIGH CUT 10-14 kHz	Hall SEND 매우 낮게, 2.5-3.5 s
스네어 plate	Room으로 짧은 body	Plate, SEND 중간, pre-delay 15-25 ms	거의 off 또는 낮게
빈티지 기타	Chamber, COLOR 35-55%	Spring, TENSION 조절	Hall보다 IR 또는 낮은 hall
몽환적 패드	넓은 WIDE, early/late 중간	Plate tail 살짝	Hall/IR 길게, COLOR와 WIDE 상승

주의

TB_Parallel Reverb는 병렬 구조이므로 각 엔진의 SEND를 과하게 올리면 wet sum이 빠르게 커질 수 있습니다. 특히 SPACE는 들린다기보다 느껴질 정도로 낮게 시작하는 것이 좋습니다.