

TB Tape

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-10

Přehled

Zpomalí zvuk do ztišení a vrátí jej zpět na normální rychlost pomocí křivky motoru, kterou si můžete sami nakreslit.

Co tento plug-in řeší

TB Tape vytváří opakovatelné přechody pro zastavení a restartování pásky bez automatizace kreslení klipů. Stop and Start může používat různé časy a jednu opakovaně použitelnou křivku motoru.

Co můžete očekávat

- Zpomalení ve stylu Tape do digitálního ticha
- Nezávislé časy zastavení a spuštění 0-2000 ms
- Křivky motoru od ruky nebo bodové se šesti tvarovými zkratkami

Jak to funguje

Pause následuje po Stop Time ticho; Play následuje Start Time zpět na normální rychlost. Pitch sleduje stejnou změnu rychlosti motoru.

Draw or Points upravuje 33hodnotovou motorickou křivku a šest zkratek poskytuje počáteční tvary. Každý přechod zachytí křivku a uloží ji s předvolbami a stavem DAW.

Rychlý start

- 1 Začněte od Init a nastavte Stop Time a Start Time.
- 2 Zvolte zkratku křivky nebo nakreslete motorickou křivku.
- 3 Spusťte Play/Pause, zatímco se zvuk opakuje, upravte pohyb, porovnejte s Bypass a v případě potřeby uložte výsledek.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Play / Pause

Pause zpomalí motor pásku do ztišení; Play jej vrátí na normální rychlost. Směr zpětného chodu pokračuje od aktuálních otáček motoru.

Stop Time a Start Time

Nastavte brzdění a roztočení nezávisle od 0 do 2000 ms. Krátké hodnoty provádějí náhlé úpravy; delší hodnoty vytvářejí jasné rozmítání.

Křivka motoru

Draw upravuje 33 hodnot a body upravuje uzly. Šest tvarových zkratk poskytuje rychlé startovací křivky, zatímco ovládací prvky zůstávají přišpendlené.

Programy a stát

Osm továrních předvoleb a deska TB TAPE umožňují vyvolání, uložení, vrácení zpět a opakování; křivka je uložena ve stavu DAW.

Bypass

Přemostění zarovnané s latencí poskytuje přímé srovnání bez časového skoku a zůstává oddělené od Play/Pause.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a před posouzením rozdílu nechtejте dokončit aktivní přechod zastavení nebo spuštění.
Play	Při přepnutí na Pause vyžaduje normální přehrávání nebo spouští zpomalení magnetofonu pásku. Spusťte jej na jasné hudební události a ponechte dostatek času na dokončení vybraného přechodu zastavení nebo začátku.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jeden ovládací prvek po druhém, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Start Time	Nastavuje, jak dlouho trvá páskovému motoru zrychlit z ticha na normální rychlost. Spusťte Play dostatečně brzy, aby se normální rychlost vrátila v zamýšleném hudebním bodě.
Stop Time	Nastavuje, jak dlouho trvá, než motor pásku zpomalí z normální rychlosti na ticho. Loop přechod a nastavte brzdou délku před zpřesněním křivky motoru.

Motor Curve, Draw, Points a šest zkratk křivek jsou ovládací prvky panelu uložené ve stavu zásuvného modulu; jsou spíše popsány v sekci rozhraní, než aby se opakovaly jako řádky parametrů viditelných hostitelem.

Praktické použití

Koncová zarážka pásky

- Nastavte Stop Time a zvolte Lineární nebo Motorový tah.
- Automatizujte Play až Pause na poslední dobu.
- Nechte dostatek času, aby se motor ztišil.

Očekávaný výsledek: Pitch a rychlost klesnou až do úplného zastavení bez automatizace klipu.

Pomalý restart

- Vyberte delší Start Time než Stop Time.
- Použijte S-Curve nebo nakreslete jemnou spodní polovinu.
- Stiskněte Play před další frází a umístěte spoušť dostatečně brzy, abyste mohli obnovit plnou rychlost.

Očekávaný výsledek: Zdroj se postupně otáčí a dosahuje normální rychlosti v zamýšleném hudebním bodě.

Custom obrys motoru

- Pomocí Draw nebo Points vytvořte jeden kontrolovaný vzestup a pokles uvnitř křivky.
- Udržujte ovládací prvky připnuté a začněte s mírnými přechodovými časy.
- Vyzkoušejte na trvalém materiálu před jeho použitím na složité přechodové jevy.

Očekávaný výsledek: Přechod se řídí opakovatelnou vlastní rychlostí bez přidání opakování zpoždění nebo saturace.

Běžná úskalí

Efekt je Tape Stop, nikoli Tape Delay; nevytváří opakování ani zpětnou vazbu. Použijte Play/Pause a ovládací prvky časování motoru pro přechody; použijte samostatné zpoždění, když je vyžadováno opakování.

Velmi krátké časy nebo prudké rohy křivek mohou znít záměrně ostře; použijte plynulejší křivku, když jsou klikání nebo skoky z tvrdé výšky rušivé. Před změnou zbytku zvuku prodlužte přechod nebo vyhladte blízké hodnoty křivky.

Plug-in hlásí sedm vzorků latence, takže posuďte vynechání a aktivní přehrávání uvnitř hostitele s kompenzací latence. Ponechte kompenzaci zpoždění hostitele povolenou a vyhněte se pohybu plug-inu mezi kompenzovanými a nekompenzovanými cestami během porovnávání.

Automatické testy projdou; ruční kontroly DAW zůstávají nevyřízené. Před kritickým použitím ověřte automatizaci, vyvolání, přemostění a zvuk.