

TB Tape

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-10

Aperçu

Ralentit le son jusqu'au silence et le ramène à la vitesse normale grâce à une courbe de moteur que vous pouvez dessiner vous-même.

Ce que ce plug-in résout

TB Tape crée des transitions d'arrêt et de redémarrage de bande répétables sans dessiner d'automatisation de clip. L'arrêt et le démarrage peuvent utiliser différents temps et une courbe de moteur réutilisable.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Ralentissement de style Tape vers le silence numérique
- Temps d'arrêt et de démarrage indépendants de 0 à 2 000 ms
- Courbes motrices à main levée ou basées sur des points avec six raccourcis de forme

Comment ça marche

Pause suit Stop Time pour faire taire ; Play suit Start Time pour revenir à la vitesse normale. Pitch suit le même changement de vitesse du moteur.

Draw ou Points modifie la courbe du moteur à 33 valeurs et six raccourcis fournissent des formes de départ. Chaque transition verrouille la courbe et l'enregistre avec les préréglages et l'état DAW.

Démarrage rapide

- 1 Commencez à partir de Init et définissez Stop Time et Start Time.
- 2 Choisissez un raccourci de courbe ou dessinez la courbe du moteur.
- 3 Déclenchez Play/Pause pendant la répétition audio, ajustez le mouvement, comparez avec Bypass et enregistrez le résultat si nécessaire.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Play / Pause

Pause ralentit le moteur de bande jusqu'à ce qu'il soit silencieux ; Play le ramène à la vitesse normale. L'inversion de sens continue à partir de la vitesse actuelle du moteur.

Stop Time et Start Time

Réglez le freinage et la mise en rotation indépendamment de 0 à 2000 ms. Les valeurs courtes entraînent des modifications abruptes ; des valeurs plus longues créent un balayage clair.

Courbe du moteur

Draw modifie 33 valeurs et Points modifie les nœuds. Six raccourcis de forme fournissent des courbes de démarrage rapides tandis que les commandes restent épinglées.

Programmes et état

Huit pré-réglages d'usine et la plaque TB TAPE permettent de rappeler, sauvegarder, annuler et refaire ; la courbe est stockée avec l'état DAW.

Bypass

Le contournement aligné sur la latence fournit une comparaison directe sans saut de timing et reste séparé de Play/Pause.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire et laissez la transition active d'arrêt ou de démarrage se terminer avant de juger de la différence.
Play	Demande une lecture normale ou démarre le ralentissement du moteur de bande lors du passage à Pause. Déclenchez-le sur un événement musical clair et laissez suffisamment de temps pour que la transition d'arrêt ou de démarrage sélectionnée se termine.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une commande à la fois afin de savoir clairement quel réglage améliore la source.
Start Time	Définit le temps nécessaire au moteur de bande pour accélérer du silence à la vitesse normale. Déclenchez Play suffisamment tôt pour que la vitesse normale revienne au point musical prévu.
Stop Time	Définit le temps nécessaire au moteur de bande pour passer de la vitesse normale au silence. Loop la transition et régler la longueur de freinage avant d'affiner la courbe du moteur.

Courbe moteur, Dessin, Points et les six raccourcis de courbe sont des commandes de panneau stockées avec l'état du plug-in ; ils sont décrits dans la section interface plutôt que répétés sous forme de lignes de paramètres visibles par l'hôte.

Utilisations pratiques

Arrêt de ruban de fin de section

- Définissez Stop Time et choisissez Linéaire ou Moteur Drag.
- Automatisez Play à Pause sur le temps final.
- Laissez suffisamment de temps au moteur pour atteindre le silence.

Résultat attendu: Pitch et la vitesse chute jusqu'à un arrêt net sans automatisation du clip.

Redémarrage lent

- Choisissez un Start Time plus long que Stop Time.
- Utilisez S-Curve ou dessinez une moitié inférieure douce.
- Appuyez sur Play avant la phrase suivante et placez le déclencheur suffisamment tôt pour une récupération à pleine vitesse.

Résultat attendu: La source remonte progressivement et atteint sa vitesse normale au point musical prévu.

Custom contour du moteur

- Utilisez Draw ou Points pour créer une montée et une descente contrôlées à l'intérieur de la courbe.
- Gardez les commandes épinglées et commencez par des temps de transition modérés.
- Auditionnez sur du matériel soutenu avant de l'utiliser sur des transitoires complexes.

Résultat attendu: La transition suit un chemin de vitesse personnalisé répétable sans ajouter de répétitions de retard ni de saturation.

Pièges courants

L'effet est Tape Stop, et non Tape Delay ; cela ne crée pas de répétitions ni de commentaires. Utilisez Play/Pause et les commandes de synchronisation du moteur pour les transitions ; utilisez un délai séparé lorsque des répétitions sont nécessaires.

Des temps très courts ou des virages brusques peuvent sembler intentionnellement brusques ; utilisez une courbe plus douce lorsque les clics ou les sauts brusques sont gênants. Allongez la transition ou lissez les valeurs de courbe proches avant de modifier le reste du son.

Le plug-in rapporte sept échantillons de latence, donc jugez le contournement et la lecture active à l'intérieur d'un hôte compensé en latence. Gardez la compensation du retard de l'hôte activée et évitez de déplacer le plug-in entre les chemins compensés et non compensés pendant la comparaison.

Les tests automatisés réussissent ; les contrôles manuels DAW restent en attente. Vérifiez l'automatisation, le rappel, le contournement et le son avant une utilisation critique.