

TB Tape

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-10

Genel Bakış

Kendi çizebileceğiniz bir motor eğrisi ile sesi yavaşlatıp susturur ve normal hıza döndürür.

Bu eklenti neyi çözüyor?

TB Tape çizim klip otomasyonu olmadan tekrarlanabilir bant durdurma ve yeniden başlatma geçişleri oluşturur. Durdurma ve başlatma, farklı zamanlar ve yeniden kullanılabilir bir motor eğrisi kullanabilir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Dijital sessizliğe Tape tarzı yavaşlama
- Bağımsız 0-2000 ms durma ve başlama süreleri
- Altı şekil kısayoluyla serbest veya nokta tabanlı motor eğrileri

Nasıl çalışır?

Pause susturmak için Stop Time'i takip eder; Play, Start Time'yi takip ederek normal hıza döner. Pitch aynı motor hızı değişimini takip eder.

Çizim veya Noktalar, 33 değerli Motor Eğrisini düzenler ve altı kısayol başlangıç şekilleri sağlar. Her geçiş, eğriyi kilitler ve onu ön ayarlarla ve DAW durumuyla birlikte kaydeder.

Hızlı başlangıç

- 1 Init'den başlayın ve Stop Time ve Start Time'yi ayarlayın.
- 2 Bir eğri kısayolu seçin veya Motor Eğrisini çizin.
- 3 Ses tekrarlanırken Play/Pause tetikleyin, hareketi ayarlayın, Bypass ile karşılaştırın ve gerektiğinde sonucu kaydedin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Play / Pause

Pause teyp motorunu susturacak şekilde yavaşlatır; Play onu normal hıza döndürür. Ters yön, mevcut motor hızından devam eder.

Stop Time ve Start Time

Frenleme ve dönüş hızını bağımsız olarak 0 ila 2000 ms arasında ayarlayın. Kısa değerler ani düzenlemeler yapar; daha uzun değerler net bir tarama oluşturur.

Motor Eğrisi

Draw 33 değeri düzenler ve Points düğümleri düzenler. Altı şekil kısayolu, kontroller sabit kalırken hızlı başlangıç eğrileri sağlar.

Programlar ve durum

Sekiz fabrika ön ayarı ve TB TAPE plakası geri çağırma, kaydetme, geri alma ve yeniden yapma olanağı sağlar; eğri DAW durumuyla saklanır.

Bypass

Gecikmeye göre hizalanmış bypass, zamanlama atlaması olmadan doğrudan bir karşılaştırma sağlar ve Play/Pause'den ayrı kalır.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve farkı değerlendirmeden önce aktif durdurma veya başlatma geçişinin bitmesini bekleyin.
Play	Pause'ye geçildiğinde normal oynatma isteğinde bulunur veya bant motoru yavaşlamasını başlatır. Net bir müzik etkinliğinde tetikleyin ve seçilen durdurma veya başlatma geçişinin bitmesi için yeterli zaman bırakın.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini anlamak için her seferinde bir kontrolü değiştirin.
Start Time	Bant motorunun sessizlikten normal hıza çıkmasının ne kadar süreceğini ayarlar. Play tetiklemesini, amaçlanan müzik noktasında normal hızın geri dönmesini sağlayacak kadar erken yapın.
Stop Time	Bant motorunun normal hızdan sessizliğe yavaşlamasının ne kadar süreceğini ayarlar. Loop geçişi yapın ve Motor Eğrisini hassaslaştırmadan önce frenleme uzunluğunu ayarlayın.

Motor Eğrisi, Çizim, Noktalar ve altı eğri kısayolu, eklenti durumunda saklanan panel kontrolleridir; ana bilgisayar tarafından görülebilen parametre satırları olarak tekrarlanmak yerine arayüz bölümünde açıklanırlar.

Pratik kullanımlar

Bölüm sonu bant durdurma

- Stop Time değerini ayarlayın ve Doğrusal veya Motor Sürtünmesini seçin.
- Son vuruşta Play ile Pause arasında otomatikleştirin.
- Motorun sessizliğe ulaşması için yeterli zaman bırakın.

Beklenen sonuç: Pitch ve klip otomasyonu olmadan hız tamamen durur.

Yavaş yeniden başlatma

- Stop Time değerinden daha uzun bir Start Time seçin.
- S-Eğrisi kullanın veya yumuşak bir alt yarı çizin.
- Bir sonraki cümleden önce Play tuşuna basın ve tam hızlı kurtarma için tetiği yeterince erken yerleştirin.

Beklenen sonuç: Kaynak yavaş yavaş geri döner ve amaçlanan müzik noktasında normal hıza ulaşır.

Custom motor konturu

- Eğrinin içinde kontrollü bir yükseliş ve düşüş oluşturmak için Çizim veya Noktaları kullanın.
- Kontrolleri sabit tutun ve makul geçiş süreleriyle başlayın.
- Sürekli malzeme üzerinde, karmaşık geçici olaylarda kullanılmadan önce denemeler yapın.

Beklenen sonuç: Geçiş, gecikme tekrarları veya doyumluk eklemekten tekrarlanabilir bir özel hız yolunu takip eder.

Yaygın tuzaklar

Etki Tape Durdurmadır, Tape Gecikme değil; tekrarlar veya geri bildirimler yaratmaz. Geçişler için Play/Pause ve motor zamanlama kontrollerini kullanın; tekrarlar gerektiğinde ayrı bir gecikme kullanın.

Çok kısa süreler veya ani viraj köşeleri kasıtlı olarak keskin ses çıkarabilir; Tıklamalar veya sert perde atlamaları dikkat dağıtıyorsa daha yumuşak bir eğri kullanın. Sesin geri kalanını değiştirmeden önce geçişi uzatın veya yakındaki eğri değerlerini düzeltin.

Eklenti yedi gecikme örneğini rapor eder, bu nedenle gecikme telafili bir ana bilgisayar içinde bypass ve aktif oynamayı değerlendirin. Ana bilgisayar gecikme telafisini etkin tutun ve karşılaştırma sırasında eklentiye telafi edilmiş ve telafi edilmemiş yollar arasında taşımaktan kaçınin.

Otomatik testler geçer; manuel DAW kontrolleri beklemede kalıyor. Kritik kullanımdan önce otomasyonu, geri çağırma, bypassı ve sesi doğrulayın.