

TB Disperser

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein Allpass-Phasendispersionsprozessor, der die transiente Ankunftszeit ohne herkömmliche EQ Größenänderung mit einem dedizierten Frequenz-LFO umformt.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 9

1. Produktzweck

Ein Allpass-Phasendispersionsprozessor, der die transiente Ankunftszeit ohne herkömmliche EQ Größenänderung mit einem dedizierten Frequenz-LFO umformt.

Scharfe Transienten erfordern möglicherweise mehr Gewicht oder Länge, ohne dass es zu Clipping, Komprimierung oder offensichtlicher Klangverstärkung kommt. TB Disperser dreht die Phase um einen ausgewählten Frequenzbereich, sodass Komponenten zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen, wodurch eine kurze Spitze in einen tieferen Sweep umgewandelt wird, während die statische Größenreaktion weitgehend erhalten bleibt.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Längere und schwerere Angriffe
- Frequency-fokussierte Phasendurchläufe
- Animierte Streuung ohne DAW Automatisierung
- Transientes Design, das von der Sättigung oder EQ abweicht

Signalfluss

Input -> Allpass-Dispersionsnetzwerk geformt durch Frequency, Pinch, Speed und Amount -> optionaler Frequenz-LFO -> Ausgang

2. Vollständiger Funktionsführer

Amount

Steuert die Gesamtstärke der Phasendrehung und damit die hörbare Länge und Krümmung des Transienten-Sweeps.

Frequency

Legt den Mittelpunkt oder Drehpunkt der Streuung fest. Low-Einstellungen betonen Gewicht; Höhere Einstellungen erzeugen schärfere Zapfen und metallische Konturen.

Pinch

Konzentriert die Phasenwirkung um die ausgewählte Frequenz. Höhere Werte klingen fokussierter und resonanter.

Speed

Skaliert das Zeitverhalten der Streuung unabhängig von LFO Rate. Langsamere Werte strecken die Bewegung; Schnellere Werte verschärfen es.

Frequency LFO

LFO Type wählt Off, Sine, Triangle, Saw, Square oder Random aus. LFO Range legt die Frequenzbewegung in Oktaven fest und LFO Rate steuert die Bewegungsgeschwindigkeit.

Programme

Die Programme zeigen eine enge Phasenformung, Drum Bloom, Bass Bloom, metallische Sweeps, Pulsbewegung und zufällige Streuung.

3. Schnellstart

1. Beginnen Sie mit LFO Off.
2. Setzen Sie Frequency in die Nähe des Körpers des Transienten.
3. Erhöhen Sie Amount, bis sich der Angriff deutlich ändert.
4. Verwenden Sie Pinch, um die Kontur zu fokussieren.
5. Verwenden Sie Speed, um den Quellumschlag anzupassen.
6. Aktivieren Sie einen LFO nur, wenn eine kontinuierliche Bewegung gewünscht wird.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Trittgewicht

1. Setzen Sie Frequency auf einen niedrigen Wert.
2. Verwenden Sie moderates Amount und niedriges bis mittleres Pinch.
3. Passen Sie Speed an, bis die Vorderkante schwerer wird, ohne dass ein Zirpen entsteht.

Erwartetes Ergebnis: Der Kick fühlt sich ohne herkömmliche Bassverstärkung tiefer und länger an.

Animierter Synthesizer-Zap

1. Legen Sie einen mittleren oder hohen Wert fest: Frequency.
2. Erhöhen Sie Pinch.
3. Wählen Sie Saw, Square oder Random LFO.
4. Legen Sie LFO Range und Rate für die rhythmische Bewegung fest.

Erwartetes Ergebnis: Die transiente Kontur durchläuft das Spektrum mit wiederholbarer Bewegung.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Die Phasendispersion verändert die Wellenform und das Peak-Timing, selbst wenn das Spektrum ähnlich aussieht.
- Extreme Einstellungen können wie Tonhöhen oder resonantes Zwitschern klingen.

- Überprüfen Sie die geschichteten Trommeln erneut auf Abbruch.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 9 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % zu 100.0 %	70.0 %	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz zu 20.00 kHz	200.0 Hz	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct zu ±4.00 oct	±1.00 oct	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für LFO Range. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz zu 10.00 Hz	0.250 Hz	Automatisierbar	Legt die Geschwindigkeit der Modulation, Bewegung oder wiederholten Änderung fest.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % zu 100.0 %	0.0 %	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Pinch. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x zu 2.000 x	2.000 x	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Speed. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.