


TB Recorder

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein Dienstprogramm zur Einfügungspunkterfassung mit transparentem Passthrough, Pause/Fortsetzung, Zielbenennung, automatischer Formatkonvertierung und zeitbasierter Dateiaufteilung.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 4

1. Produktzweck

Ein Dienstprogramm zur Einfügungspunkterfassung mit transparentem Passthrough, Pause/Fortsetzung, Zielbenennung, automatischer Formatkonvertierung und zeitbasierter Dateiaufteilung.

Ein DAW-Bounce zeichnet eine Projektausgabe auf, nicht unbedingt das genaue Signal an einer bestimmten Einfügung. TB Recorder erfasst alles, was seine Plug-In-Position oder seinen Standalone-Eingang erreicht, während das Audiosignal weiter durchläuft, was es für Proben, lange Sitzungen, verarbeitete Stems, Sounddesign-Durchläufe und schnelle Ideen nützlich macht.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Exakte Aufnahme am Einfügepunkt
- Anhalten/Fortsetzen, ohne die temporäre Aufnahme zu schließen
- WAV-, FLAC-, AIFF-, MP3-, AAC- und Ogg-Lieferung
- Automatische 1/5/10/30-Minuten- oder benutzerdefinierte Aufteilung

Signalfluss

Input -> transparentes Passthrough und Metering -> temporäre verlustfreie Erfassung während der Aufnahme -> optionale Pausenlücken ausgeschlossen -> Stopp/Finalisieren -> Formatkonvertierung und Aufteilung

2. Vollständiger Funktionsführer

Ziel und Dateiname

Wählen Sie vor der Aufnahme ein beschreibbares Ziel und einen klaren Dateinamen. Das Plug-in schützt die Live-Aufnahme durch eine temporäre Datei vor der endgültigen Konvertierung.

Aufzeichnen, Anhalten, Fortsetzen, Stoppen

Die Aufnahme beginnt mit der Aufnahme. Pause stoppt das Schreiben, während Passthrough und Messung fortgesetzt werden. Mit „Resume“ wird die gleiche Sitzung fortgesetzt. Stop schließt die erforderliche Konvertierung/Aufteilung ab und startet sie.

Output Format

Wählen Sie WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps oder Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Wählen Sie 1, 5, 10 oder 30 Minuten, Unlimited oder Custom. Custom Minutes reicht von 1 bis 1440 und wird nur verwendet, wenn Custom ausgewählt ist.

Pausenverhalten

Die Pausenzeit wird von der endgültigen Dauer- und Teilungsberechnung ausgeschlossen, wodurch verhindert wird, dass stille Lücken die Segmentlänge verbrauchen.

Passthrough und Bypass

Durch die Aufnahme wird das Signal, das durch den Insert weiterläuft, nicht absichtlich verändert. Das Verhalten von Bypass ist hostabhängig; Vermeiden Sie es, das Plug-in während einer aktiven Aufnahme zu umgehen oder zu

entfernen.

3. Schnellstart

1. Wählen Sie den Zielordner und den Basisdateinamen.
2. Wählen Sie Output Format.
3. Legen Sie bei Bedarf Split Length und Custom Minutes fest.
4. Überprüfen Sie die Eingabezähler und den verfügbaren Speicherplatz.
5. Drücken Sie auf Aufnahme und bestätigen Sie den Aufnahmestatus.
6. Verwenden Sie „Pause/Fortsetzen“, wenn Material ausgeschlossen werden soll.
7. Drücken Sie Stopp und warten Sie auf den Abschluss, bevor Sie das Projekt schließen.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Lange Probe

1. Wählen Sie FLAC 24-bit oder WAV 32-bit float.
2. Legen Sie eine 30-minütige oder benutzerdefinierte Aufteilung fest.
3. Beginnen Sie vor der Sitzung und überwachen Sie den Speicherplatz.
4. Verwenden Sie Pause für längere Pausen.

Erwartetes Ergebnis: Die Probe wird in überschaubaren sequentiellen Dateien ohne Aufzeichnung von Pausenstillen festgehalten.

Verarbeitete Stammerfassung

1. Platzieren Sie TB Recorder nach der letzten Einfügung, um das verarbeitete Signal zu erfassen.
2. Wählen Sie WAV 32-bit float.
3. Zeichnen Sie den Pass auf und hören Sie erst auf, wenn die Zahl endet.

Erwartetes Ergebnis: Die genaue Insert-Ausgabe, einschließlich Effekte und Tails, wird zur Wiederverwendung erfasst.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Beenden Sie den Host nicht und entfernen Sie das Plug-In nicht, bevor der Stopp/die Finalisierung abgeschlossen ist.
- Als einziger Archivmaster sind verlustbehaftete Formate ungeeignet.
- Bestätigen Sie vor langen Aufzeichnungen die Zielberechtigungen und den freien Speicherplatz.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 4 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 zu 1440	5	Nicht automatisierbar	Legt die Länge des automatischen Aufzeichnungssegments oder die benutzerdefinierte Dauer für die Aufteilung fest.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Nicht automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Nicht automatisierbar	Legt die Länge des automatischen Aufzeichnungssegments oder die benutzerdefinierte Dauer für die Aufteilung fest.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.