

TB Resonator

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un corps résonant jouable à huit modes qui transforme les transitoires entrants et l'énergie soutenue en un matériau semblable à un modèle physique accordé.



Version du catalogue: 1.0.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 7

1. Objectif du produit

Un corps résonant jouable à huit modes qui transforme les transitoires entrants et l'énergie soutenue en un matériau semblable à un modèle physique accordé.

EQ peut accentuer les fréquences existantes mais ne peut pas créer le comportement soutenu d'un objet résonnant. La réverbération crée un espace mais pas un corps musical défini. TB Resonator excite huit modes stables afin que la batterie, le bruit, les guitares, le chant et les effets puissent sonner comme des cordes, du bois, du métal, des chambres ou des percussions accordées.

Quel résultat cela crée

- Résonance accordée de C1 à C7
- Mouvement continu du corps, du doux à la corde en passant par le métal
- Comportement d'excitation de la grève à l'entraînement
- Memory du corps court à la queue de 30 secondes

Flux de signaux

Input analyse d'excitation -> pondération Touch -> huit résonateurs modaux réglés par Tune et Body -> décroissance contrôlée par Memory -> Mix

2. Guide complet des fonctionnalités

Tune

Règle le centre de résonance de C1/32,7 Hz à C7/2093 Hz.

Body

Se déplace continuellement à travers des relations modales douces, semblables à des cordes et métalliques. Cela change l'harmonie et l'impression matérielle.

Touch

Passe d'une excitation axée sur la frappe à un entraînement soutenu. Les paramètres Low favorisent les transitoires ; des réglages élevés permettent une énergie continue pour garder le corps actif.

Memory

Contrôle la décroissance modale réelle de 40 ms à 30 secondes. Les valeurs longues peuvent perdurer dans les phrases et consommer de la marge.

Mix

Mélange le corps résonnant avec la source. À Mix élevé, le plug-in se comporte davantage comme un instrument excité par l'entrée.

Programmes

Les programmes couvrent les chambres, les cordes, les tambours accordés, la guitare sympathique, le verre vocal, le bois de basse, les carillons, les fleurs et les drones pilotés.

3. Démarrage rapide

1. Réglez Tune sur la hauteur de la chanson ou de l'objet souhaité.
2. Choisissez Body en écoutant la structure des intervalles.
3. Définissez Touch pour un comportement de source frappé ou soutenu.
4. Définissez Memory pour la décroissance requise.
5. Soulevez Mix jusqu'à ce que le corps résonant soit correctement positionné.
6. Laissez une marge pour les modes qui se chevauchent.

4. Flux de travail pratiques

Tambour accordé

1. Utilisez un Tune faible ou moyen.
2. Réglez Touch sur Strike.
3. Utilisez Memory court à moyen.
4. Choisissez un Body moins métallique et un Mix modéré.

Résultat attendu: Le tambour acquiert un corps musical clair et maîtrisé.

Drone ambient

1. Utilisez un Tune stable.
2. Réglez Touch vers Drive.
3. Utilisez un long Memory et un métallique ou une chaîne Body.
4. Automatisez lentement Mix.

Résultat attendu: Une source d'énergie soutenue excite un instrument résonant à longue évolution.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Le long Memory autorise les queues après les arrêts de transport.
- Les notes résonnantes peuvent entrer en conflit avec la tonalité de la chanson.
- High Mix et les excitations qui se chevauchent peuvent rapidement générer des pics.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 7 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% à METAL 100%	STRING 50%	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Body. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms à 30.0 s	1.10 s	Automatisable	Définit le temps nécessaire au processus de détection, d'enveloppe, de réverbération ou de résonance associé pour récupérer ou décliner.
Mix VST3 ID 108124	0% à 100%	35%	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% à DRIVE 100%	NATURAL 50%	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Touch. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz à C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Automatisable	Définit la fréquence principale, la note ou le centre spectral utilisé par cette fonction.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.