

TB Distortion

詳細なユーザーマニュアル

6つのメインドライブカーブ、レベル依存のダイナミクス、パラレルTBキャラクターステージ、フォーカスフィルター、ミックス/出力コントロールを備えた2層ディストーションシステム。



カタログ版: 1.3.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 11

1. 製品の目的

6つのメインドライブカーブ、レベル依存のダイナミクス、パラレルTBキャラクターステージ、フォーカスフィルター、ミックス/出力コントロールを備えた2層ディストーションシステム。

1つのディストーションカーブが、微妙な飽和、壊れたスピーカーの攻撃性、折りたたまれたデジタルモーション、およびリアクティブダイナミクスをカバーすることはほとんどありません。TB Distortionは、メインドライブエンジンと独立して制御されるTBレイヤーを組み合わせ、1つのシリアルアルゴリズムを強制的に実行するのではなく、並行してカラーを構築できるようにします。

それがどのような結果を生み出すのか

- 制御された高調波強化
- 積極的なクリッピングと折りたたみテクスチャ
- Inputに応じた歪みの動き
- 不必要なローエンドダメージのない帯域重視のパラレルキャラクター

信号の流れ

Input -> Low/High フォーカス フィルター -> Dynamics で選択されたメイン ドライブ カーブ -> 平行 TB キャラクター レイヤー -> Mix -> Output

2. 完全な機能ガイド

メイン Drive および Drive Type

Drive は、Soft、Hard、Fuzz、Tube、Tape、または Fold シェーピングをフィードします。Soft と Tube はプログレッシブです。Hard と Fuzz はより唐突です。Tape はトランジェントを丸めます。Fold は、複雑な非線形反転を作成します。

Dynamics

Dynamics の設定を負と正にすると、歪みの強度が入力レベルにどのように追従するかが変わります。最初に小さな値を使用してください。極端な場合は、意図的に動きを誇張します。

結核層

TB Drive は、並列文字レイヤーを制御します。Level、Sample、Time、および Bias タイプでは、異なる振幅、段階的、時間変動、または非対称の動作が導入されます。

Low および High フォーカス

急峻な焦点限界は、歪み構造によってどの領域が強調されるかを定義します。Low を上げて重低音を保護します。結果にフィズが入らないようにするには、High を低くします。

Mix および Output

Mix は、処理された完全なパスを元のパスとブレンドします。Output は、トーンの決定がラウドネスと混同されないようにレベルを補正します。

ファクトリープログラム

プログラムは、クリーンな熱やチューブのブルームから、ダイオードの亀裂、リールの摩耗、折り畳まれた動作、無線機の故障まで移行します。それらをルーティングおよびゲインステージの開始点として扱います。

3. クイックスタート

1. Mix を 100 パーセントに設定し、安全なヘッドルームを確保するには Output を設定します。
2. Drive Type を選択し、Drive を希望のコア テクスチャまで上げます。
3. Low および High を設定して、バンドを保護または強調します。
4. 反応的な動きになるように Dynamics を調整します。
5. TB Drive を追加し、そのタイプを選択します。
6. Mix を並列使用のために下に戻してから、Output をレベル一致させます。

4. 実践的なワークフロー

パラレルボーカルのグリット

1. Tube または Tape を選択します。
2. 破裂音をきれいに保つには、Low を上げます。
3. 小さな Bias または Sample TB レイヤーを追加します。
4. 辞書が明確になるまで Mix を減らします。

期待される結果: ボーカルは明瞭なままでありながら、緊急性と倍音の詳細を獲得します。

破壊されたドラムループ

1. Fold または Fuzz を選択します。
2. Drive は難しく、焦点範囲が狭くなります。
3. Time または Sample TB 文字を使用します。
4. 遷移のために Mix を自動化します。

期待される結果: ループは不安定で攻撃的になりますが、ドライ パスは衝撃を維持できます。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- High Drive および Fold 設定により、強力なエイリアシングとレベル増加が作成される可能性があります。
- プリセットを変更する前にモニタリングレベルを保護してください。
- Output を使用して、等しいLOUDネスで比較します。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 11 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Drive VST3 ID 95852938	0.0 に 36.0	6.0	自動化可能	非線形密度、調波色、またはピーク整形を制御または有効にします。
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 に 100.0	0.0	自動化可能	Dynamics のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
High VST3 ID 3202466	20 に 20000	20000	自動化可能	High のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Low VST3 ID 107348	20 に 20000	20	自動化可能	Low のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Mix VST3 ID 108124	0.0 に 100.0	100.0	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 に 12.0	0.0	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 に 100.0	0.0	自動化可能	非線形密度、調波色、またはピーク整形を制御または有効にします。
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。