

TB Inverted Phaser

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um phaser subtrativo de vários estágios com entalhes profundos, espaçamento ajustável, feedback, cinco formatos de LFO e jitter aleatório.



Versão do catálogo: 2.2.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 13

1. Finalidade do produto

Um phaser subtrativo de vários estágios com entalhes profundos, espaçamento ajustável, feedback, cinco formatos de LFO e jitter aleatório.

Um phaser convencional adiciona seu caminho passa-tudo ao sinal seco. TB Inverted Phaser o subtrai, produzindo entalhes de cancelamento mais duros e profundos que permanecem claramente definidos em pads, acordes sustentados, guitarras e material de design de som.

Que resultado ele cria

- Entalhes espectrais em movimento profundo
- Padrões semelhantes a pentes de um a doze estágios
- Modulação regular ou deliberadamente instável
- Controle de textura seca/úmida e residual

Fluxo de sinal

Input -> rede multiestágio all-pass -> combinação subtrativa -> feedback -> LFO e modulação de jitter -> Mix e Output

2. Guia completo de recursos

Stages e Spacing

Stages define a contagem de entalhes; Spacing altera sua distribuição. Poucos estágios soam amplos, enquanto muitos estágios criam um pente mais denso.

Centre e Depth

Centre coloca a região de modulação e Depth define seu deslocamento em torno desse centro.

Rate e LFO Shape

Rate controla a velocidade. Sine e Triangle são suaves, as formas de rampa são direcionais e Square produz movimento escalonado.

Jitter

Adiciona irregularidade controlada a movimentos periódicos. Use pequenas quantidades para desvio orgânico e grandes quantidades para modulação quebrada.

Amount, Feedback e Mix

Amount controla a contribuição da fase subtrativa, Feedback reforça o padrão de entalhe e Mix combina o resultado completo com a fonte.

Output e Programas

Output compensa cancelamento ou ganho ressonante. Os programas cobrem almofadas, cavidades vítreas, trilhos metálicos, solavancos quadrados e cancelamento de fantasmas.

3. Início rápido

1. Escolha o número de Stages e defina Spacing.
2. Coloque Centre próximo aos harmônicos mais fortes da fonte.
3. Defina Depth, Rate e LFO Shape.
4. Aumente Amount até que os entalhes estejam limpos.
5. Adicione Feedback com cuidado.
6. Use Jitter somente se a repetição perfeita for indesejada, então combine o nível de Output.

4. Fluxos de trabalho práticos

Movimento da almofada

1. Use 6 a 12 estágios.
2. Escolha Sine ou Triangle.
3. Defina Rate lento, Depth amplo e Feedback moderado.

Resultado esperado: O pad desenvolve movimentos profundos e contínuos sem passos rítmicos.

Varredura mecânica

1. Escolha Rampa ou Square.
2. Aumente Feedback e Jitter.
3. Use menos estágios para obter entalhes maiores e mais nítidos.

Resultado esperado: A fonte ganha movimento espectral direcional semelhante ao de uma máquina.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- O processamento de fase subtrativa pode remover energia substancial em notas específicas.
- High Feedback pode tocar.
- Sempre verifique o efeito em mono quando ele fizer parte de uma cadeia estéreo mais ampla.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.

- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 13 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Amount VST3 ID 733630552	0.0 para 100.0	65.0	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 para 4000.0	720.0	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 para 100.0	70.0	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 para 85.0	28.0	Automatizável	Retorna o sinal processado para sua própria entrada, ampliando ou intensificando o efeito.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 para 100.0	0.0	Automatizável	Controla a densidade granular, a dispersão ou a variação aleatória do processo nomeado.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Mix VST3 ID 108124	0.0 para 100.0	100.0	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 para 6.0	0.0	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 para 8.000	0.350	Automatizável	Define a velocidade de modulação, movimento ou alteração repetida.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 para 100.0	35.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Spacing. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Stages VST3 ID 1254989109	1 para 12	6	Automatizável	Controle automatizável por host para Stages. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.