

TB SubLow

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um mecanismo aditivo de baixa frequência que gera uma frequência alvo escolhida e a molda com Core, Bloom, Punch e Response de seguimento de origem.



Versão do catálogo: 1.2.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 8

1. Finalidade do produto

Um mecanismo aditivo de baixa frequência que gera uma frequência alvo escolhida e a molda com Core, Bloom, Punch e Response de seguimento de origem.

Um processador de oitava abaixo segue o tom da fonte e um gerador senoidal estático não segue os envelopes musicais. TB SubLow cria novos graves em uma frequência alvo selecionada enquanto usa o corpo da fonte e o comportamento de início para controlar quando e como os graves aparecem.

Que resultado ele cria

- Sub-graves estáveis na frequência escolhida
- Núcleo periódico focado mais florescimento ressonante/difuso
- Reforço transitório
- Corpo e liberação que segue a fonte

Fluxo de sinal

Análise de entrada de banda completa -> extração de envelope/corpo -> Target oscilador e Core -> Bloom camada ressonante/difusa -> Punch camada de início -> Response modelagem -> Output

2. Guia completo de recursos

Target

Define os graves gerados de 32 a 250 Hz, independentemente da afinação de entrada detectada.

Core

Controla o centro periódico focado do limite inferior gerado. Ele fornece o componente tonal mais estável.

Bloom

Adiciona corpo ressonante, difusão curta, harmônicos sutis e ar ao redor do núcleo de baixa frequência.

Punch

Reforça a energia inicial para que o sub gerado fale com a fonte transitória, em vez de apenas sustentar abaixo dela.

Response

Controla a intensidade e a rapidez com que o corpo gerado segue o movimento da fonte extraída. Valores mais baixos são mais estáveis; valores mais altos acompanham o desempenho de forma mais ativa.

Output e Programas

Output corta o resultado gerado. Os programas cobrem base profunda, mix floor, bass/pad/bloom cinematográfico, bumbo âncora e pulso de graves superiores.

3. Início rápido

1. Defina Target para o sistema de reprodução e arranjo.
2. Aumente Core até que o sub seja audível.

3. Adicione Punch para conectá-lo ao início de origem.
4. Adicione Bloom para tamanho e harmônicos.
5. Tune Response para que o baixo siga sem tremular.
6. Defina Output e verifique alto-falantes pequenos e um sistema com subcapacidade.

4. Fluxos de trabalho práticos

Chute âncora

1. Defina Target próximo ao fundamental baixo desejado.
2. Use Core e Punch moderados.
3. Mantenha Bloom conservador.
4. Use um envelope responsivo que siga os chutes individuais.

Resultado esperado: Cada chute ganha peso estável de baixa frequência sem impulso EQ convencional.

Fundação cinematográfica

1. Escolha um Target baixo.
2. Use mais Bloom e um Response mais lento.
3. Mantenha Punch baixo, a menos que os impactos precisem de ênfase.

Resultado esperado: Uma base baixa, espaçosa e sustentada cresce abaixo da fonte.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- Frequências abaixo da capacidade do sistema de reprodução podem consumir headroom sem serem ouvidas.
- O sub gerado pode entrar em conflito com os fundamentos do bumbo e do baixo.
- Monitor com comparações passa-alta e medição confiável.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.

- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 8 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % para 100.0 %	15.0 %	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % para 100.0 %	30.0 %	Automatizável	Controle automatizável por host para Core. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB para +6.0 dB	0.0 dB	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % para 100.0 %	20.0 %	Automatizável	Controle automatizável por host para Punch. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % para 100.0 %	50.0 %	Automatizável	Controle automatizável por host para Response. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz para 250.00 Hz	55.00 Hz	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.