

TB Distortion

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Двухслойная система искажений с шестью основными кривыми динамики, динамикой, зависящей от уровня, параллельной стадией TB, фокусными фильтрами и управлением микшированием/выходом.



Версия каталога: 1.3.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 11

1. Назначение продукта

Двухслойная система искажений с шестью основными кривыми динамики, динамикой, зависящей от уровня, параллельной стадией TB, фокусными фильтрами и управлением микшированием/выходом.

Одна кривая искажения редко охватывает тонкую насыщенность, агрессивность сломанного динамика, сложную цифровую динамику и реактивную динамику. TB Distortion сочетает в себе основной приводной механизм с независимо управляемым слоем TB, поэтому цвет можно создавать параллельно, а не принудительно использовать один последовательный алгоритм.

Какой результат это дает

- Контролируемое гармоническое обогащение
- Агрессивное обрезка и складывание текстур
- Input-чувствительное искажение движения
- Параллельный персонаж, ориентированный на группу, без ненужного урона на нижнем уровне.

Поток сигнала

Input -> Low/High фильтры фокусировки -> выбранная кривая основного привода с помощью Dynamics -> параллельный слой символов TB -> Mix -> Output

2. Полное руководство по функциям

Основные Drive и Drive Type

Drive передает Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape или Fold формирование. Soft и Tube являются прогрессивными; Hard и Fuzz более резкие; Tape округляет переходные процессы; Fold создает сложную нелинейную инверсию.

Dynamics

Отрицательные и положительные настройки Dynamics изменяют зависимость интенсивности искажений от уровня входного сигнала. Сначала используйте небольшие значения; крайности намеренно преувеличивают движение.

Слой туберкулеза

TB Drive управляет слоем параллельных символов. Типы Level, Sample, Time и Bias имеют различное амплитудное, ступенчатое, изменяющееся во времени или асимметричное поведение.

Low и High фокус

Крутые пределы фокусировки определяют, какая область подчеркивается структурой искажений. Поднимите Low, чтобы защитить суббас; опустите High, чтобы результат не стал шипучим.

Mix и Output

Mix объединяет полный обработанный путь с оригиналом. Output компенсирует уровень, поэтому решения по тону не путаются с громкостью.

Заводские программы

Программы переходят от чистого нагрева и растрескивания лампы к трещине диода, изношенной катушке, сложенному механизму и поломке радиоприемника. Относитесь к ним как к маршрутам и отправным точкам этапа усиления.

3. Быстрый старт

1. Установите Mix на 100 процентов и Output для безопасного запаса.
2. Выберите Drive Type и поднимите Drive до желаемой базовой текстуры.
3. Установите Low и High, чтобы защитить или подчеркнуть полосу.
4. Отрегулируйте Dynamics для реактивного движения.
5. Добавьте TB Drive и выберите его тип.
6. Верните Mix вниз для параллельного использования, затем сопоставьте уровень Output.

4. Практические рабочие процессы

Параллельная вокальная стойкость

1. Выберите Tube или Tape.
2. Поднимите Low, чтобы поддерживать чистоту взрывчатых веществ.
3. Добавьте небольшой слой Bias или Sample TB.
4. Уменьшайте Mix до тех пор, пока дикция не станет ясной.

Ожидаемый результат: Вокал приобретает остроту и гармоническую детализацию, оставаясь при этом разборчивым.

Разрушенная барабанная петля

1. Выберите Fold или Fuzz.
2. Drive жестко и сузить диапазон фокусировки.
3. Используйте символ Time или Sample TB.
4. Автоматизируйте Mix для переходов.

Ожидаемый результат: Петля становится нестабильной и агрессивной, в то время как сухая трасса может сохранять удар.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.

- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Параметры High Drive и Fold могут создавать сильное сглаживание и повышение уровня.
- Защитите уровень мониторинга перед изменением предустановок.
- Используйте Output для сравнения при одинаковой громкости.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 11, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 чтобы 36.0	6.0	Автоматизированный	Управляет или включает нелинейную плотность, гармонический цвет или форму пиков.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 чтобы 100.0	0.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Dynamics. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
High VST3 ID 3202466	20 чтобы 20000	20000	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для High. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Low VST3 ID 107348	20 чтобы 20000	20	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Low. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Mix VST3 ID 108124	0.0 чтобы 100.0	100.0	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 чтобы 12.0	0.0	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 чтобы 100.0	0.0	Автоматизированный	Управляет или включает нелинейную плотность, гармонический цвет или форму пиков.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.