

TB Pitch Shifter

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un procesador enfocado en tiempo real con movimiento Pitch y Formant independiente, latencia fija, derivación alineada y operación mono/estéreo.



Versión del catálogo: 1.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 4

1. Propósito del producto

Un procesador enfocado en tiempo real con movimiento Pitch y Formant independiente, latencia fija, derivación alineada y operación mono/estéreo.

Los cambios en la velocidad de reproducción unen el tono, la duración y el tamaño percibido de la fuente. TB Pitch Shifter mueve el espaciado armónico a lo largo de cuatro octavas, mientras que los formantes pueden moverse de forma independiente, lo que permite cambios de octava, transformaciones del tamaño de la voz y cambios tonales diseñados sin cambiar la duración del clip.

¿Qué resultado crea?

- Pitch cambio de -24 a +24 semitonos
- Cambio de formante independiente de -12 a +12 semitonos
- Transformación mono o estéreo automatizable
- Bypass alineado y recuperación de sesión repetible

Flujo de señal

Input -> FFT análisis -> reasignación de tono armónico -> reasignación de envolvente de formante independiente -> transformación inversa -> salida alineada con latencia

2. Guía de funciones completa

Pitch

Mueve la nota musical y el espaciado armónico en semitonos. Los valores positivos elevan el tono; los valores negativos lo reducen.

Formant

Mueve el tamaño resonante percibido de forma independiente. Los valores negativos generalmente suenan más grandes/más oscuros; valores positivos más pequeños/más brillantes.

Operación independiente

Establezca un control en cero para cambiar sólo el otro. Vincúlelos manualmente sólo cuando se desee una relación de tamaño similar a la velocidad convencional.

Programas

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male y Male to Female proporcionan puntos de partida directos.

Latencia y automatización

El procesamiento FFT utiliza latencia notificada fija. La automatización se suaviza, pero los grandes saltos muy rápidos pueden revelar intencionadamente transiciones espectrales.

3. Inicio rápido

1. Comience con ambos controles en cero.
2. Configure Pitch para el intervalo musical requerido.

3. Ajuste Formant para restaurar el tamaño natural o crear un personaje deliberado.
4. Comparar con bypass alineado.
5. Automatice transiciones musicalmente significativas y deje espacio para picos reconstruidos.

4. Flujos de trabajo prácticos

Doble de octava natural

1. Establezca Pitch en +12 o -12.
2. Mueva Formant ligeramente en la dirección opuesta si la fuente suena demasiado pequeña o demasiado grande.
3. Licue en una pista paralela si la nota seca debe permanecer.

Resultado esperado: Se crea una capa de octava estable sin cambiar la duración del clip.

Character transformación

1. Deje Pitch cerca de cero.
2. Mueva Formant fuertemente positivo o negativo.
3. Agregue EQ descendente solo después de que se establezca el carácter.

Resultado esperado: El tamaño de la fuente percibida cambia mientras la nota musical permanece centrada.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- La polifonía densa y los transitorios pueden crear manchas espectrales.
- Los cambios extremos pueden exponer artefactos de fase o formantes.
- El host debe compensar la latencia fija.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.

- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 4 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st a +12.00 st	0.00 st	Automatizable	Mueve el tono, la estructura de frecuencia o el tamaño de resonancia percibido para el proceso nombrado.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st a +24.00 st	0.00 st	Automatizable	Mueve el tono, la estructura de frecuencia o el tamaño de resonancia percibido para el proceso nombrado.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.