

TB Parallel Reverb

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Perancang ruang paralel tiga mesin: Glue untuk badan ruangan, Bright untuk warna pelat/pegas, dan Space untuk aula atau kedalaman respons impuls.



Versi katalog: 3.0.1

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 43

1. Tujuan produk

Perancang ruang paralel tiga mesin: Glue untuk badan ruangan, Bright untuk warna pelat/pegas, dan Space untuk aula atau kedalaman respons impuls.

Satu algoritma reverb biasanya memaksa kompromi antara kedekatan, warna, dan kedalaman yang panjang. TB Parallel Reverb menjalankan tiga mesin basah independen secara paralel, memungkinkan setiap peran spasial disetel dan diaudisi secara terpisah sebelum campuran kering/basah akhir.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Lem ruangan atau ruang pendek
- Plate atau kecerahan pegas
- Aula panjang atau kedalaman konvolusi
- Pengiriman independen, pemfilteran, lebar, pra-penundaan, warna, dan solo

Aliran sinyal

Input kering -> mesin paralel Glue, Bright, dan Space -> pengiriman/pengembalian per mesin -> bus jumlah basah -> Wet/Dry Mix akhir

2. Panduan fitur lengkap

Pengaktifan mesin, mode, dan solo

Setiap mesin dapat diaktifkan secara independen. Glue memilih Room atau Chamber; Bright memilih Plate atau Spring; Space memilih Hall atau IR. Reverb Solo mengaudisi satu pengembalian basah tanpa kering.

Kontrol bersama

Setiap mesin menyediakan Pra-Penundaan, Lebar, Penguatan Kirim, Peluruhan atau Panjang, High Lulus, Low Lulus, Difusi, dan pembentukan terkait Color yang sesuai dengan mesin tersebut.

mesin Glue

Size, Difusi, Redaman, Awal/Akhir Mix, pemfilteran, lebar, dan peluruhan pendek menciptakan kedekatan, badan, dan ruang bersama di sekitar sumber.

mesin Bright

Mode Plate/Spring, laju/kedalaman modulasi, difusi, jarak atau tegangan pegas, penyaringan, lebar, dan warna menghasilkan kilau atau karakter mekanis.

mesin Space

Mode Hall/IR, Hall Type, Peluruhan/Panjang, Peredam HF, Difusi, Kilau, pemfilteran, lebar, dan kedalaman panjang pembuatan pra-penundaan. Mode IR menggunakan perilaku respons dimuat yang tersedia di build yang diterapkan.

Kirim versus Basah/Kering

Per-engine Send Gain mengontrol setiap pengembalian basah. Wet/Dry Mix mengontrol hubungan global akhir antara sumber asli dan bus basah yang dijumlahkan.

Program

Program pabrik mencakup ruang tiga mesin yang seimbang, pelat dan ruang vokal, ruang drum, aula, awan, dan tekstur yang sengaja dihantui.

3. Mulai cepat

1. Atur Basah/Kering ke 100 persen pada aux return atau ke nilai konservatif pada insert.
2. Bangun Glue terlebih dahulu dengan peluruhan pendek dan pengiriman sedang.
3. Tambahkan Bright untuk warna piring atau pegas.
4. Tambahkan Space pada pengiriman yang lebih rendah untuk kedalaman.
5. Gunakan Solo untuk menyetel setiap pengembalian secara terpisah.
6. Hapus posisi terendah/tinggi yang tidak perlu per mesin dan atur lebar.
7. Keluar dari Solo dan seimbangkan semua pengiriman sesuai konteks.

4. Alur kerja praktis

Ruang vokal utama

1. Gunakan Glue Room untuk kedekatan.
2. Gunakan Bright Plate untuk ekor yang jelas.
3. Tambahkan Space Hall secara diam-diam di belakang keduanya.
4. High-lewati setiap mesin dan gunakan pra-penundaan untuk melindungi diksi.

Hasil yang diharapkan: Vokalnya tetap maju sementara bidang reverb bertambah padat, bersinar, dan dalam.

Tumpukan ruang drum

1. Gunakan Glue Chamber untuk badan.
2. Tambahkan Bright Plate atau Spring ke wilayah snare.
3. Jaga agar Space tetap pendek atau rendah.
4. Gunakan Solo untuk menghilangkan pencucian frekuensi rendah.

Hasil yang diharapkan: Kit ini terdengar lebih besar tanpa kehilangan definisi sementara.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.

- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Pengembalian paralel bertambah dan dapat meningkatkan level dengan cepat.
- Solo adalah negara audisi; nonaktifkan sebelum mengekspor.
- Peluruhan yang lama, kilau, dan pengaturan seperti umpan balik yang tinggi dapat menutupi sumbernya.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 43 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bright Color VST3 ID 726260873	0 to 100	45	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 to 2.50	2.00	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 to 100	70	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Otomatis	Mengaktifkan atau menonaktifkan blok pemrosesan bernama tanpa melewati seluruh plugin.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 to 1800	450	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi rendah di jalur audio atau detektor terkait.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 to 20000	13500	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi tinggi atau memperpendek peluruhan frekuensi tinggi di jalur terkait.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 to 20.00	1.50	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 to 5	0.02	Otomatis	Mengatur kecepatan modulasi, pergerakan, atau perubahan berulang.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 to 100	35	Otomatis	Menetapkan koordinat spasial atau isyarat posisi psikoakustik.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 to 100.0	18.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Bright Pre-Delay. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 to 6.0	-15.0	Otomatis	Menetapkan penguatan untuk jalur masukan, keluaran, pita, atau jalur kirim/kembali paralel.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 to 270	210	Otomatis	Mengatur penyebaran stereo atau distribusi lateral dari sinyal yang diproses.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 to 100	30	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 to 100	60	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi tinggi atau memperpendek peluruhan frekuensi tinggi di jalur terkait.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 to 1.00	0.75	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 to 100	65	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 to 100	45	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Otomatis	Mengaktifkan atau menonaktifkan blok pemrosesan bernama tanpa melewati seluruh plugin.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 to 1500	200	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi rendah di jalur audio atau detektor terkait.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 to 20000	9000	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi tinggi atau memperpendek peluruhan frekuensi tinggi di jalur terkait.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 to 60.0	8.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Glue Pre-Delay. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 to 6.0	-12.0	Otomatis	Menetapkan penguatan untuk jalur masukan, keluaran, pita, atau jalur kirim/kembali paralel.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 to 100	50	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 to 180	150	Otomatis	Mengatur penyebaran stereo atau distribusi lateral dari sinyal yang diproses.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Reverb Solo. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Space Color VST3 ID 478609917	0 to 100	25	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 to 10.00	3.20	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 to 100	72	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Otomatis	Mengaktifkan atau menonaktifkan blok pemrosesan bernama tanpa melewati seluruh plugin.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 to 100	45	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi tinggi atau memperpendek peluruhan frekuensi tinggi di jalur terkait.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 to 1500	300	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi rendah di jalur audio atau detektor terkait.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 to 20000	7500	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi tinggi atau memperpendek peluruhan frekuensi tinggi di jalur terkait.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 to 200.0	60.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Space Pre-Delay. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 to 6.0	-22.0	Otomatis	Menetapkan penguatan untuk jalur masukan, keluaran, pita, atau jalur kirim/kembali paralel.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 to 100	15	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Space Shimmer. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 to 360	240	Otomatis	Mengatur penyebaran stereo atau distribusi lateral dari sinyal yang diproses.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 to 100	100	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.