

TB EQ

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een 24-bands parametrische equalizer die statische EQ, dynamische EQ, reductie van spectrale resonantie, kanaalmodi, auditie en gedetailleerde analyse combineert.



Catalogusversie: 2.0.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 438

1. Productdoel

Een 24-bands parametrische equalizer die statische EQ, dynamische EQ, reductie van spectrale resonantie, kanaalmodi, auditie en gedetailleerde analyse combineert.

Statisch EQ lost stabiele tonale problemen op, maar kan niveau-afhankelijke hardheid niet volgen.

Breedbandcompressie reageert op niveau, maar beïnvloedt vaak meer spectrum dan nodig is. TB EQ plaatst statische vorm, dynamische beweging en spectrale resonantiecontrole binnen dezelfde per-band workflow, zodat toonbalans en probleemcontrole gelokaliseerd blijven.

Welk resultaat het oplevert

- Nauwkeurige statische vormgeving over maar liefst 24 banden
- Level-afhankelijke bezuinigingen of verhogingen
- Smalle spectrale resonantiereductie
- Kanaalselectieve en deltamonitoringworkflows

Signaalstroom

Input Gain -> 24 geordende banden, elk met statische EQ plus optionele dynamische of spectrale verwerking -> Output Gain -> analysator- en auditiepaden

2. Volledige functiegids

Creatie en selectie van bands

Maak, selecteer, schakel in of verwijder banden via de analysator en bandkiezer. Het slepen van knooppunten bewerkt de frequentie en versterking; het muiswiel verandert van Q. De volledige hostbijlage vermeldt elk eindpunt per band.

Statische filtertypen

Elke band ondersteunt Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass en All Pass waar de geïmplementeerde build deze blootlegt. Frequency, Gain, Q en kanaalmodus definiëren de basisrespons.

Dynamisch EQ

De dynamische modus voegt het gedrag Threshold, Bereik, Ratio, Attack en Release toe aan de statische band. Het bereik bepaalt de maximale richting en hoeveelheid beweging.

Spectrale verwerking

De spectrale modus maakt gebruik van kortetermijnspectrale analyse om smalle componenten rond de geselecteerde band te detecteren. Gevoeligheid, diepte/bereik, verzwakking en gerelateerde bedieningselementen bepalen wat wordt verminderd en met hoeveel.

Wederzijdse verwerkingsmodi

Dynamische en spectrale lagen zijn bedoeld als afzonderlijke processen per band. Gebruik de modus die bij het probleem past in plaats van twee detectoren op één band te stapelen.

Kanaal- en deltatools

Kanaal Mode richt zich op de relevante stereocomponent. Delta Band, Delta Mode en monitor-/auditiegedrag isoleren wat een band of verwerkingslaag verandert.

Analysator

Het display combineert het live spectrum, de statische curve, het verwachte dynamische/spectrale bereik en realtime beweging. Visuals bevestigen gedrag, maar vervangen het luisteren niet.

3. Snelle start

1. Begin bij 0 dB Input en Output Gain.
2. Maak of selecteer een band en kies het statische filtertype.
3. Stel Frequency, Gain en Q in terwijl u in context luistert.
4. Schakel Dynamic in voor niveau-afhankelijke beweging of Spectral voor smalle resonantiecontrole.
5. Gebruik delta/auditie om het doelwit te verifiëren.
6. Herhaal dit alleen als dat nodig is en pas de uitvoer op niveau aan.

4. Praktische workflows

Harde vocale resonantie

1. Maak een smalle Bell op de harde frequentie.
2. Houd statisch Gain bijna neutraal als de hardheid intermitterend is.
3. Schakel de Spectrale modus in en verlaag de gevoeligheid totdat alleen de resonantie reageert.
4. Stel een conservatief reductiebereik in en beluister het verwijderde onderdeel.

Verwacht resultaat: Harde pieken worden gecontroleerd terwijl de omringende stemtoon open blijft.

Dynamische low-mid-opschoning

1. Maak een brede Bell in het opbouwgebied.
2. Schakel de dynamische modus in met een negatief bereik.
3. Stel Threshold in voor luide frasen en stem Attack/Release af om de frase-enveloppe te volgen.

Verwacht resultaat: Low-mid-dichtheid wordt alleen verminderd als deze excessief wordt.

Mastering toon

1. Gebruik zeer brede Q-waarden en kleine winsten.
2. Werk alleen in kanaalmodi als de onbalans duidelijk gelokaliseerd is.
3. Gebruik Output Gain voor een passende vergelijking.

Verwacht resultaat: De balans verandert subtiel zonder onnodige fase- of dynamiekbewegingen.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.

- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Vierentwintig actieve dynamische of spectrale banden kunnen CPU-intensief zijn.
- Kleine boosts kunnen grote pieken veroorzaken.
- Deltamonitoring is diagnostisch en moet vóór export weer normaal worden.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 438 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maaakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maaakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveaafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	Automatiseerbaar	Stelt de verzwakking in die wordt gebruikt door het spectrale of deltapad.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatiseerbaar	Kiest welke stereocomponent of kanaal deze band verwerkt.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt de niveauafhankelijke dynamische laag EQ in.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamic EQ reageert.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatiseerbaar	Limieten Dynamische EQ boost- of cut-beweging.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van niveau-afhankelijke beweging boven de drempel.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel Dynamisch EQ terugkeert.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de dynamische EQ-beweging begint.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt deze EQ-band in.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatiseerbaar	Stelt het bandcentrum, de afsnijding of de referentiefrequentie in.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt statische versterking of verzwakking in voor filtertypen die versterking gebruiken.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of overgangsscherpte in.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Maakt smalle STFT spectrale verwerking voor deze band mogelijk.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatiseerbaar	Stelt de diepte van de spectrale behandeling in.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	Automatiseerbaar	Regelt het gefocuste/smal gedrag van de ingezette spectrale detector.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatiseerbaar	Beperkt spectrale beweging of reductie.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gemakkelijk smalle spectrale componenten worden gedetecteerd.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatiseerbaar	Selecteert de statische filtervorm.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	Automatiseerbaar	Selecteert de band die wordt gebruikt voor band-delta-monitoring.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatiseerbaar	Selecteert de diagnostische delta-bewakingsmodus.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in dat de processor binnenkomt en verandert daardoor de stroomafwaartse schijf of detectie.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.