


TB Recorder

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Narzędzie do przechwytywania punktu wstawiania z przezroczystym przejściem, wstrzymywaniem/wznawianiem, nadawaniem nazw miejsc docelowych, automatyczną konwersją formatu i dzieleniem plików na podstawie czasu.



Wersja katalogowa: 1.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 4

1. Przeznaczenie produktu

Narzędzie do przechwytywania punktu wstawiania z przezroczystym przejściem, wstrzymywaniem/wznawianiem, nadawaniem nazw miejsc docelowych, automatyczną konwersją formatu i dzieleniem plików na podstawie czasu.

Odbicie DAW rejestruje wynik projektu, niekoniecznie dokładny sygnał na konkretnej wkładce. TB Recorder przechwytuje to, co dociera do pozycji wtyczki lub samodzielnego wejścia, podczas gdy dźwięk nadal przechodzi, dzięki czemu jest przydatny podczas prób, długich sesji, przetworzonych ścieżek, przepustek do projektowania dźwięku i szybkich pomysłów.

Jaki wynik to daje

- Dokładne nagrywanie w punkcie wstawienia
- Wstrzymaj/wznów bez zamykania tymczasowego przechwytywania
- Dostarczanie plików WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC i Ogg
- Automatyczne dzielenie na 1/5/10/30 minut lub niestandardowe

Przepływ sygnału

Input -> przejrzyste przekazywanie i mierzenie -> tymczasowe bezstratne przechwytywanie podczas nagrywania -> opcjonalne wykluczone przerwy pauz -> zatrzymaj/finalizuj -> konwersja formatu i dzielenie

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Miejsce docelowe i nazwa pliku

Przed rozpoczęciem nagrywania wybierz miejsce docelowe umożliwiające zapis i wyczyść nazwę pliku. Wtyczka zabezpiecza przechwytywanie na żywo poprzez plik tymczasowy przed ostateczną konwersją.

Nagraj, wstrzymaj, wznów, zatrzymaj

Rozpoczyna się nagrywanie. Pauza zatrzymuje zapis, podczas gdy przekazywanie i pomiary są kontynuowane. Wznów kontynuację tej samej sesji. Zatrzymaj kończy i rozpoczyna dowolną wymaganą konwersję/podział.

Output Format

Wybierz WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps lub Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Wybierz 1, 5, 10 lub 30 minut, Unlimited lub Custom. Custom Minutes ma zakres od 1 do 1440 i jest używany tylko wtedy, gdy wybrano Custom.

Zachowanie w czasie pauzy

Czas wstrzymania jest wykluczany z obliczeń ostatecznego czasu trwania i podziału, co zapobiega zużywaniu długości segmentu przez ciche przerwy.

Przejście i obejście

Nagrywanie nie powoduje celowej zmiany sygnału przesyłanego dalej przez wkład. Zachowanie Bypass zależy od hosta; unikaj omijania lub usuwania wtyczki podczas aktywnego przechwytywania.

3. Szybki start

1. Wybierz folder docelowy i podstawową nazwę pliku.
2. Wybierz Output Format.
3. W razie potrzeby ustaw Split Length i Custom Minutes.
4. Sprawdź liczniki wejściowe i dostępne miejsce na dysku.
5. Naciśnij przycisk Nagraj i potwierdź stan nagrywania.
6. Użyj opcji Wstrzymaj/Wznów, gdy materiał powinien zostać wykluczony.
7. Naciśnij Stop i poczekaj na zakończenie przed zamknięciem projektu.

4. Praktyczne przepływy pracy

Długa próba

1. Wybierz FLAC 24-bit lub WAV 32-bit float.
2. Ustaw podział na 30 minut lub niestandardowy.
3. Rozpocznij przed sesją i monitoruj miejsce na dysku.
4. Używaj pauzy w przypadku długich przerw.

Oczekiwany wynik: Próba jest zapisywana w łatwych do zarządzania plikach sekwencyjnych, bez nagrywania przerw.

Przetworzone chwytanie łodyg

1. Umieść TB Recorder po ostatniej wstawce, aby przechwycić przetworzony sygnał.
2. Wybierz WAV 32-bit float.
3. Zapisz podanie i zatrzymaj się dopiero po zakończeniu reszki.

Oczekiwany wynik: Dokładny wynik sygnału wejściowego, w tym efekty i ogony, jest przechwytywany w celu ponownego wykorzystania.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i

identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Nie zamykaj hosta ani nie usuwaj wtyczki przed zakończeniem zatrzymania/finalizacji.
- Formaty stratne nie nadają się jako jedyny wzorzec archiwalny.
- Przed długimi nagraniami potwierdź uprawnienia miejsca docelowego i wolne miejsce na dysku.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 to 1440	5	Nie można zautomatyzować	Ustawia automatyczną długość segmentu nagrywania lub niestandardowy czas trwania używany do podziału.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Nie można zautomatyzować	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Nie można zautomatyzować	Ustawia automatyczną długość segmentu nagrywania lub niestandardowy czas trwania używany do podziału.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.