

TB Resonator

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odtwarzalny korpus rezonansowy z ośmioma trybami, który zamienia przychodzące stany nieustalone i utrzymującą się energię w dostrojony materiał przypominający model fizyczny.



Wersja katalogowa: 1.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 7

1. Przeznaczenie produktu

Odtwarzalny korpus rezonansowy z ośmioma trybami, który zamienia przychodzące stany nieustalone i utrzymującą się energię w dostrojony materiał przypominający model fizyczny.

EQ może uwypuklić istniejące częstotliwości, ale nie może wytworzyć trwałego zachowania obiektu rezonansowego. Pogłos tworzy przestrzeń, ale nie określoną bryłę muzyczną. TB Resonator pobudza osiem stabilnych trybów, dzięki czemu perkusja, hałas, gitary, wokal i efekty mogą brzmieć jak smyczki, drewno, metal, komory lub dostrojona perkusja.

Jaki wynik to daje

- Dostrojony rezonans od C1 do C7
- Ciągły ruch ciała od miękkiego przez sznurek do metalu
- Zachowanie wzbudzenia od uderzenia do napędu
- Memory od krótkiego ciała do 30-sekundowego ogona

Przepływ sygnału

Input analiza wzbudzenia -> Touch ważenie -> osiem rezonatorów modalnych dostrojonych przez Tune i Body -> zanik kontrolowany przez Memory -> Mix

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Tune

Ustawia środek rezonansowy od C1/32,7 Hz do C7/2093 Hz.

Body

Porusza się w sposób ciągły poprzez miękkie, strunopodobne i metaliczne relacje modalne. Zmienia harmonię i wrażenie materialne.

Touch

Przechodzi od pobudzenia zorientowanego na strąk do trwałego pobudzenia. Ustawienia Low preferują stany nieustalone; Wysokie ustawienia pozwalają na ciągłą energię, aby utrzymać aktywność ciała.

Memory

Kontroluje rzeczywisty zanik modalny od 40 ms do 30 sekund. Długie wartości mogą utrzymywać się w różnych frazach i zajmować przestrzeń nad głową.

Mix

Łączy korpus rezonansowy ze źródłem. Przy wysokim Mix wtyczka zachowuje się bardziej jak instrument wzbudzony na wejściu.

Programy

Programy obejmują komory, smyczki, nastrojone bębny, gitarę sympatyczną, szkło wokalne, drewno basowe, kuranty, kwiaty i napędzane drony.

3. Szybki start

1. Ustaw Tune na piosenkę lub żądaną wysokość obiektu.
2. Wybierz Body, słuchając struktury interwałów.
3. Ustaw Touch dla wystąpienia lub trwałego zachowania źródła.
4. Ustaw Memory dla wymaganego zaniku.
5. Podnieś Mix, aż korpus rezonansowy zostanie prawidłowo osadzony.
6. Zostaw zapas dla nakładających się trybów.

4. Praktyczne przepływy pracy

Dostrojony bęben

1. Użyj niskiego lub średniego Tune.
2. Ustaw Touch w kierunku Uderzenia.
3. Użyj krótkiego lub średniego Memory.
4. Wybierz mniej metaliczny Body i umiarkowany Mix.

Oczekiwany wynik: Bęben zyskuje wyraźne, kontrolowane brzmienie muzyczne.

Dron otoczenia

1. Użyj stabilnego Tune.
2. Ustaw Touch w stronę Drive.
3. Użyj długiego Memory i metalicznego lub sznurka Body.
4. Automatyzuj powoli Mix.

Oczekiwany wynik: Stała energia źródła pobudza długo rozwijający się instrument rezonansowy.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Długi Memory pozwala na ogony po przystankach transportowych.
- Rezonansowe nuty mogą kolidować z tonacją utworu.
- High Mix i nakładające się wzbudzenie mogą szybko tworzyć wartości szczytowe.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% to METAL 100%	STRING 50%	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Body. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms to 30.0 s	1.10 s	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
Mix VST3 ID 108124	0% to 100%	35%	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% to DRIVE 100%	NATURAL 50%	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Touch. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz to C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.