

TB Ring Modulation

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En strömlinjeformad intern ringmodulator med Frequency, Shape, Tone, Mix, utjämning och fabriksprogram.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 6

1. Produktens syfte

En strömlinjeformad intern ringmodulator med Frequency, Shape, Tone, Mix, utjämning och fabriksprogram.

Ringmodulering är kraftfull men bromsas ofta av extern operatörsdirigering. TB Ring Modulation levererar sin egen bärvåg från 0,1 Hz till 5 kHz, som täcker tremolo, pulser, robottal, klockliknande sidband och extrema metalliska texturer med fyra primära ljudkontroller.

Vilket resultat det skapar

- Långsam tremolo och pulserande amplitudrörelse
- Metalliska summa-och-differens sidoband
- Robotröster och stämda slagverk
- Simple automation utan extern routing

Signalflöde

Input x intern bärvågscillator -> bärvåg Shape -> Tone filtrering -> Mix -> utgång

2. Komplett funktionsguide

Frequency

Under det hörbara området betar sig Frequency som tremolo. När den kommer in i ljudområdet blir nya summa-och-skillnadssidoband huvudeffekten.

Shape

Flyttar bärvågsvågformen från Sine mot progressivt hårdare former i den distribuerade kontrollmappningen. Jämnare former ger renare sidoband; hårdare former lägger till fler harmoniska familjer.

Tone

Ställer in det övre spektrala fokuset från 500 Hz till 20 kHz, kontrollerar kant och ljusstyrka efter modulering.

Mix

Blandar den ringmodulerade signalen med originalet. Partiell Mix bevarar tonhöjdsidentitet; full våt exponerar sidobandsstrukturen.

Program och utjämning

Programmen täcker Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands och Digital Insect. Parameter- och bypass-utjämning minskar antalet klick under automatisering.

3. Snabbstart

1. Ställ in Mix till 100 procent för att lära dig effekten.
2. Slep Frequency från underljud till det hörbara området.
3. Välj Shape för sidbandstäthet.
4. Använd Tone för att kontrollera hårdhet.

5. Minska Mix för att återställa den ursprungliga anteckningen.
6. Automatisera Frequency långsamt för övergångar eller rytmiskt för designade rörelser.

4. Praktiska arbetsflöden

Subtil tremolo

1. Ställ in Frequency under cirka 20 Hz.
2. Använd en smidig Shape.
3. Ställ in Mix efter smak och lämna Tone öppen.

Förväntat resultat: Nivån pulserar utan att generera ett starkt metalliskt spektrum.

Robot röst

1. Ställ in Frequency i låg-till-mellan ljudområdet.
2. Använd en hårdare Shape.
3. Sänk Tone om konsonanter blir skarpa.
4. Håll Mix högt.

Förväntat resultat: Tal behåller rytmen medan tonhöjden blir mekanisk och sidbandsrik.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Ringmodulering är inharmonisk såvida inte bärvågs- och källarelationer är i linje.
- High frekvenser och hårda former kan vara ljusa.
- Den interna bäraren spårar inte källhöjden.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.

- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 6 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	Automatisk	Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Tone. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.