

TB Disperser

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

โปรเซสเซอร์การกระจายเฟสแบบ All-pass

ที่ปรับเปลี่ยนเวลาในการมาถึงชั่วคราวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด EQ แบบธรรมดา พร้อมความถี่ LFO เฉพาะ



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.3.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรัมมองเห็นได้: 9

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์การกระจายเฟสแบบ All-pass ที่ปรับเปลี่ยนเวลาในการมาถึงชั่วคราวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด EQ แบบธรรมดา พร้อมความถี่ LFO เฉพาะ

ทรานเซียนท์แบบซาร์ปอาจต้องการน้ำหนักหรือความยาวมากขึ้น โดยไม่ต้องมีการตัด บีบอัด หรือเพิ่มโทนเสียงอย่างเห็นได้ชัด TB Disperser หมุนเฟสรอบๆ ขอบเขตความถี่ที่เลือก เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ มาถึงในเวลาที่แตกต่างกัน เปลี่ยนช่วงสั้นๆ ให้ง่ายขึ้นการกวาดที่ลึกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาการตอบสนองขนาดคงที่ไว้เป็นส่วนใหญ่

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- การโจมตีที่ยาวนานและหนักยิ่งขึ้น
- Frequency-การเรดดิ้งเฟสแบบเน้น
- การกระจายแบบเคลื่อนไหวโดยไม่มีระบบอัดโน้ต DAW
- การออกแบบชั่วคราวที่แตกต่างจากความอึดตัวหรือ EQ

การไหลของสัญญาณ

Input -> เครือข่ายการกระจายทุกรอบที่สร้างโดย Frequency, Pinch, Speed และ Amount -> ความถี่เสริม LFO -> เอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Amount

ควบคุมความแรงรวมของการหมุนเฟส รวมถึงความยาวและความโค้งที่ได้ยินได้ของการกวาดแบบชั่วคราว

Frequency

ตั้งค่าศูนย์กลางหรือจุดหมุนของการกระจาย การตั้งค่า Low เน้นน้ำหนัก การตั้งค่าที่สูงขึ้นจะสร้างการปะทะที่คมชัดยิ่งขึ้นและรูปทรงเมทัลลิก

Pinch

ตั้งสมการการทำงานของเฟสรอบๆ ความถี่ที่เลือก ค่าที่สูงกว่าจะให้เสียงที่เน้นและสะท้อนมากกว่า

Speed

ปรับขนาดพฤติกรรมเวลาของการกระจายโดยไม่ขึ้นกับ LFO Rate การเคลื่อนไหวยืดค่าช้าลง ค่าที่เร็วกว่าจะทำให้แน่นขึ้น

Frequency LFO

LFO Type เลือก Off, Sine, Triangle, เลื่อย, Square หรือ Random LFO Range ตั้งค่าการเดินทางความถี่เป็นอ็อกเทฟ และ LFO Rate ควบคุมความเร็วของการเคลื่อนไหว

โปรแกรม

โปรแกรมสาธิตการสร้างเฟสที่แน่น ด้รมบลูม เบสบลูม การกวาดโลหะ การเคลื่อนไหวของพัลส์ และการกระจายแบบสุ่ม

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เริ่มต้นด้วย LFO Off
2. ตั้งค่า Frequency ใกล้เคียงกับความถี่ของค่าชั่วคราว

3. เพิ่ม Amount จนกว่าการโจมตีจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
4. ใช้ Pinch เพื่อเน้นรูปร่าง
5. ใช้ Speed เพื่อให้พอดีกับของจดหมายต้นทาง
6. เปิดใช้งาน LFO เมื่อต้องการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเท่านั้น

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

เตรียมน้ำหนัก

1. ตั้งค่า Frequency ต่ำ
2. ใช้ Amount ระดับปานกลาง และ Pinch ระดับต่ำถึงปานกลาง
3. ปรับ Speed จนกระทั่งขอบด้านหน้าหนักขึ้นโดยไม่ส่งเสียงดัง

ผลที่คาดหวัง: เสียงตะให้ความรู้สึกหนักและยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มเสียงเบสแบบเดิมๆ

zap synth แบบเคลื่อนไหว

1. ตั้งค่ากลางหรือสูง Frequency
2. เพิ่ม Pinch
3. เลือก Saw, Square หรือ Random LFO
4. ตั้งค่า LFO Range และ Rate สำหรับการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ

ผลที่คาดหวัง: รูปร่างชั่วคราวจะกวาดผ่านสเปกตรัมด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ความคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้มักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การกระจายของเฟสจะเปลี่ยนรูปร่างของรูปคลื่นและเวลาสูงสุด แม้ว่าสเปกตรัมจะดูคล้ายกันก็ตาม
- การตั้งค่าขั้นสูงสุดอาจฟังดูเหมือนเสียงแหลมหรือเสียงเสียดสีก้องกังวาน
- ตรวจสอบตรรกะที่เรียงเป็นขั้นอีกครั้งเพื่อยกเลิก
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด

- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาด: รีโพลด์โปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์ไฮสตรให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 9 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังไฮสตร จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณไฮสตรเปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะไฮสตร	ฟังก์ชัน
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % to 100.0 %	70.0 %	อัดโน้มนัด	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่ ☐ กำหนดซี ☐ อซี ☐ ส่งผลต่อสัญญาณ
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัดโน้มนัด; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั ☐ กอื่นที่ ☐ สมบูรณ์ผ่านจุดล ☐ นสุดท้ายพาสที่ ☐ ไฮสตรมองเห็นได้
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz to 20.00 kHz	200.0 Hz	อัดโน้มนัด	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกลบ หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct to ±4.00 oct	±1.00 oct	อัดโน้มนัด	การควบคุมไฮสตรอัดโน้มนัดสำหรับ LFO Range ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz to 10.00 Hz	0.250 Hz	อัดโน้มนัด	ตั้งค่าความเร็วของการมอดูเลต การเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	อัดโน้มนัด	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออีกขระรณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % to 100.0 %	0.0 %	อัดโน้มนัด	การควบคุมไฮสตรอัดโน้มนัดสำหรับ Pinch ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	อัดโน้มนัด	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x to 2.000 x	2.000 x	อัดโน้มนัด	การควบคุมไฮสตรอัดโน้มนัดสำหรับ Speed ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้ง
รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา
คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่ไฮสตรมองเห็นได้รับการบันทึกไว้