

TB Distortion

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ระบบความผิดเพี้ยนสองชั้นพร้อมเส้นโค้งไดรฟ์หลักหกเส้น ไดนามิกตามระดับ ระยะอักษระ TB แบบขนาน ตัวกรองโฟกัส และการควบคุมมิกซ์/เอาต์พุต



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.3.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 11

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ระบบความผิดเพี้ยนสองชั้นพร้อมเส้นโค้งไดรฟ์หลักหกเส้น ไดนามิกตามระดับ ระยะอักษะ TB แบบขนาน ตัวกรองโฟกัส และการควบคุมมิกซ์/เอาท์พุต

เส้นโค้งความบิดเบี้ยวเส้นหนึ่งแทบจะไม่ครอบคลุมถึงความอืดเล็กน้อย ความก้าวร้าวของลำโพงที่ขาด การเคลื่อนไหวทางดิจิทัลแบบพับ และไดนามิกเชิงโต้ตอบ TB Distortion รวมกลไกขับเคลื่อนหลักเข้ากับเลเยอร์ TB ที่ควบคุมอย่างอิสระ เพื่อให้สามารถสร้างสื่อบนคานา แทนที่จะบังคับผ่านอัลกอริทึมซีเรียลเดียว

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- การเสริมสมรรถนะฮาร์โมนิกแบบควบคุม
- การตัดและการพับพื้นผิวที่รุนแรง
- Input- การเคลื่อนไหวที่บิดเบี้ยวตอบสนอง
- อักษรคานาที่เน้นวงดนตรีโดยไม่มีความเสียหายระดับต่ำโดยไม่จำเป็น

การไหลของสัญญาณ

Input -> Low/High ตัวกรองโฟกัส -> เส้นโค้งไดรฟ์หลักที่เลือกด้วย Dynamics -> เลเยอร์อักษร TB แบบขนาน -> Mix -> Output

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

หลัก Drive และ Drive Type

Drive พืด Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape หรือ Fold การสร้าง Soft และ Tube มีความก้าวหน้า Hard และ Fuzz นั้นจับพล้นกว่า Tape บิดเศษชั่วคราว; Fold สร้างการผกผันที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่ซับซ้อน

Dynamics

การตั้งค่า Dynamics เชิงลบและบวกจะเปลี่ยนความเข้มของความผิดเพี้ยนตามระดับอินพุต ใช้ค่าเล็กๆ ก่อน การเคลื่อนไหวเกินจริงโดยเจตนา

ชั้นวัณโรค

TB Drive ควบคุมเลเยอร์อักษรแบบขนาน ประเภท Level, Sample, Time และ Bias นำเสนอลักษณะการทำงานแบบแอมพลิจูดแบบก้าว แปรตามเวลา หรือไม่สมมาตรที่แตกต่างกัน

Low และ High โฟกัส

ขีดจำกัดโฟกัสที่สูงขึ้นจะกำหนดว่าบริเวณใดที่ถูกระงับโดยโครงสร้างความผิดเพี้ยน ยก Low เพื่อป้องกันเสียงเบสย่อย ลด High เพื่อไม่ให้เกิดฟองจากผลลัพธ์

Mix และ Output

Mix ผสมผสานพารามิเตอร์ที่ประมวลผลเสร็จสมบูรณ์กับพารามิเตอร์ดั้งเดิม Output ขดเขยระดับเพื่อให้การตัดสินใจโทนเสียงไม่สับสนกับความดัง

โปรแกรมโรงงาน

โปรแกรมต่างๆ จะเปลี่ยนจากความร้อนสะอาดและการบานของท่อไปยังไดโอดแตก, รอกที่สึกหรอ, การเคลื่อนที่แบบพับ และการพังทลายของวัตถุ ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นเสมือนเป็นเส้นทางและจุดเริ่มต้น

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่า Mix เป็น 100 เปอร์เซนต์ และ Output เพื่อให้มีพื้นที่ว่างที่ปลอดภัย
2. เลือก Drive Type และเพิ่ม Drive เป็นพื้นผิวหลักที่ต้องการ
3. ตั้งค่า Low และ High เพื่อป้องกันหรือเน้นวงดนตรี
4. ปรับ Dynamics สำหรับการเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบ
5. เพิ่ม TB Drive และเลือกประเภทของมัน
6. ย้อนกลับ Mix ลงเพื่อใช้แบบขนาน จากนั้นจับคู่ระดับ Output

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

กรวดน้ำเสียงแบบขนาน

1. เลือก Tube หรือ Tape
2. เพิ่ม Low เพื่อรักษาความสะอาด
3. เพิ่มเลเยอร์ Bias หรือ Sample TB ขนาดเล็ก
4. ลด Mix จนกว่าพจน์จะยังชัดเจน

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องมีความแรงด้านและมีรายละเอียดสารโมโนในขณะที่ยังคงเข้าใจได้

วงกลองที่ถูกทำลาย

1. เลือก Fold หรือ Fuzz
2. Drive ช่วงโฟกัสแคบลงอย่างหนัก
3. ใช้อักขระ Time หรือ Sample TB
4. ทำให้ Mix อัดโนมิตสำหรับการเปลี่ยนภาพ

ผลที่คาดหวัง: วงรอบจะไม่มั่นคงและดูดซับ ในขณะที่เส้นทางแห่งสามารถรักษาแรงกระแทกได้

5. การทำงานอัดโนมิต เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เชสชั้น

- ความคมชัดโนมิตเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัดโนมิต และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- High การตั้งค่า Drive และ Fold สามารถสร้างนามแฝงที่แข็งแกร่งและเพิ่มระดับได้
- ป้องกันระดับการตรวจสอบก่อนที่จะเปลี่ยนค่าที่ตั้งล่วงหน้า
- ใช้ Output เพื่อเปรียบเทียบที่ความดังเท่ากัน
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล

- ระดับที่ไม่คาดคิด: คินคาอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่านุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาด: รีโหนดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 11 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่ซ้ำกันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เพิ่มเติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่โฮสต์ผ่านจุดสิ้นสุดบัสพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Drive VST3 ID 95852938	0.0 to 36.0	6.0	อัตโนมัติ	ควบคุมหรือเปิดใช้งานความหนาแน่นที่ไม่ใช่เชิงเส้น สีฮาร์โมนิก หรือการสร้างจุดสูงสุด
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรือลักษณะรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 to 100.0	0.0	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Dynamics ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	20000	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ High ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	20	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Low ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณดั้งเดิมและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 to 12.0	0.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั๊กอิน
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 to 100.0	0.0	อัตโนมัติ	ควบคุมหรือเปิดใช้งานความหนาแน่นที่ไม่ใช่เชิงเส้น สีฮาร์โมนิก หรือการสร้างจุดสูงสุด
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรือลักษณะรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้