

TB Parallel Reverb

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ผู้ออกแบบพื้นที่คู่ขนานสามเครื่องยนต์: Glue สำหรับตัวถังห้อง Bright สำหรับสีเพท/สปริง และ Space สำหรับห้องโถงหรือความลึกที่ตอบสนองต่อแรงกระตุ้น



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 3.0.1

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 43

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ผู้ออกแบบพื้นที่คู่ขนานสามเครื่องยนต์: **Glue** สำหรับตัวถังห้อง **Bright** สำหรับสีเพลท/สปริง และ **Space** สำหรับห้องโถงหรือความลึกที่ตอบสนองต่อแรงกระตุ้น

อัลกอริทึมรีเวิร์บหนึ่งมักจะบังคับให้มีการประนีประนอมระหว่างความใกล้ชิด สี และความลึกที่ยาว TB Parallel Reverb
รันเครื่องยนต์เปียกสามเครื่องแยกกันแบบขนาน
ทำให้สามารถปรับและคัดเลือกบทบาทเชิงพื้นที่แต่ละบทบาทแยกกันก่อนการผสมแบบแห้ง/เปียกขั้นสุดท้าย

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- กาวห้องสั้นหรือห้อง
- Plate หรือความสว่างสปริง
- ห้องโถงยาวหรือความลึกของการบิด
- การส่ง การกรอง ความกว้าง การหน่วงเวลาล่วงหน้า สี และโซโลโดยอิสระ

การไหลของสัญญาณ

อินพุตแบบแห้ง -> เครื่องยนต์ **Glue**, **Bright** และ **Space** แบบขนาน -> การส่ง/ส่งคืนต่อเครื่องยนต์ -> บัสผลรวมเปียก -> สุดท้าย **Wet/Dry Mix**

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้งานเครื่องยนต์ โหมด และโซโล

แต่ละเครื่องยนต์สามารถเปิดใช้งานได้อย่างอิสระ **Glue** เลือก Room หรือ Chamber; **Bright** เลือก Plate หรือ Spring; **Space** เลือก Hall หรือ IR Reverb Solo ออติชั่นหนึ่งครั้งแบบเปียกโดยไม่ทำให้แห้ง

การควบคุมที่ใช้ร่วมกัน

แต่ละเอ็นจินมี Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay หรือ length, High Pass, Low Pass, Diffusion และ Color-ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปร่างที่เหมาะสมกับกลไกนั้น

Glue เครื่องยนต์

Size, การแพร่กระจาย, การหน่วง, ช่วงต้น/ช่วงปลาย Mix, การกรอง, ความกว้าง และการสลายตัวที่สั้น สร้างความใกล้ชิด ร่างกาย และห้องส่วนกลางรอบๆ แหล่งที่มา

Bright เครื่องยนต์

Plate/Spring โหมด อัตราการปรับ/ความลึก การแพร่กระจาย ระยะทางหรือแรงตึงสปริง การกรอง ความกว้าง และสีให้ความเงามหรือลักษณะทางกล

Space เครื่องยนต์

Hall/IR โหมด, Hall Type, Decay/Length, HF Damping, Diffusion, Shimmer, การกรอง, ความกว้าง และ pre-delay สร้างความลึกที่ยาว โหมด IR ใช้ลักษณะการทำงานการตอบสนองที่โหลดที่มีอยู่ในบิลด์ที่ปรับใช้

ส่งเทียบกับแบบเปียก/แห้ง

Per-engine Send Gain ควบคุมการคืนกลับแบบเปียกแต่ละครั้ง Wet/Dry Mix ควบคุมความสัมพันธ์โกลบอลขั้นสุดท้ายระหว่างแหล่งที่มาดั้งเดิมและ Wet Bus ที่สรุป

โปรแกรม

โปรแกรมของโรงงานครอบคลุมพื้นที่เครื่องดนตรีสามเครื่องที่สมดุล แผ่นเสียงและห้อง ห้องกลอง ห้องโถง เมฆ และพื้นผิวที่จิตใจหลอกหลอน

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่าเปียโน/หึ่งเป็น 100 เปอร์เซนต์สำหรับการส่งคืน aux หรือค่าอนุรักษ์นิยมในส่วนแทรก
2. สร้าง Glue ก่อนโดยมีความเสื่อมนั้นและการส่งปานกลาง
3. เพิ่ม Bright สำหรับสีเพลดหรือสปริง
4. เพิ่ม Space ที่การส่งที่ต่ำกว่าสำหรับความลึก
5. ใช้ Solo เพื่อปรับแต่งการส่งคืนแต่ละครั้งโดยแยกจากกัน
6. ลบเสียงต่ำ/สูงที่ไม่จำเป็นต่อเครื่องดนตรีและตั้งค่าความกว้าง
7. ออกจาก Solo และปรับสมดุลการส่งทั้งหมดตามบริบท

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

พื้นที่แกนนำ

1. ใช้ Glue Room เพื่อความใกล้เคียง
2. ใช้ Bright Plate เพื่อให้ส่วนท้ายชัดเจน
3. เพิ่ม Space Hall อย่างเจียบๆ ด้านหลังทั้งสอง
4. High-ผ่านแต่ละเครื่องดนตรีและใช้การหน่วงเวลาล่วงหน้าเพื่อป้องกันพจน์

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องยังคงอยู่ไปข้างหน้าในขณะที่สนามเสียงสะท้อนได้รับเนื้อความ ความแวววาว และความลึก

กองห้องกลอง

1. ใช้ Glue Chamber สำหรับเนื้อหา
2. เพิ่ม Bright Plate หรือ Spring ไปยังขอบเขตบ่วง
3. รักษาระดับ Space ให้สั้นหรือต่ำ
4. ใช้ Solo เพื่อจัดการชักความถี่ต่ำ

ผลที่คาดหวัง: ชุดอุปกรณ์นี้ฟังดูใหญ่ขึ้นโดยไม่สูญเสียคำจำกัดความชั่วคราว

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับไฮสตร
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพาสปลีกอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่ไฮสตรมองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- ผลตอบแทนแบบขนานรวมกันและสามารถสร้างระดับได้อย่างรวดเร็ว
- Solo เป็นสถานะอดิชั่น ปิดการใช้งานก่อนที่จะส่งออก
- การตั้งค่าที่เลื่อมลงยาวนาน มีแสงระยิบระยับ และมีผลตอบรับสูงสามารถปิดแหล่งที่มาได้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คำนวณอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพานอล: รีโพลด์โปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ่างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 43 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เพิ่มเติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Bright Color VST3 ID 726260873	0 to 100	45	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออีกขระวรรณยุกต์สำหรับล็อกที่มีชื่อ
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 to 2.50	2.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่านระยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนเวโลป เสียงสะท้อน หรือกระบวนการรีโชนแนชที่เกี่ยวข้องใช้ในการกู้คืนหรือสลายไป
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 to 100	70	อัตโนมัติ	กำหนดรูปร่างความหนาแน่นเชิงพื้นที่ การแพร่กระจายของเรโซแนนซ์ หรือตัวกระจายสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบล็อกการประมวลผลที่กำหนดชิโอด ยไม่ต้องข้ามปลั๊กอินทั้งหมด
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 to 1800	450	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่ต่ำในเส้นทางเสียงหรือตัวตรวจจับที่เกี่ยวข้อง
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 to 20000	13500	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่สูงหรือลดการสลายตัวของความถี่สูงในเส้นทางที่เกี่ยเกี่ยวข้อง
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออีกขระวรรณยุกต์สำหรับล็อกที่มีชื่อ
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 to 20.00	1.50	อัตโนมัติ	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่กำหนดชิโอดชิโองส่งผลต่อสัญญาณ
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 to 5	0.02	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วของการมอดูเลต การเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 to 100	35	อัตโนมัติ	ตั้งค่าพิกัดเชิงพื้นที่ที่มีชื่อหรือคิวการวางตำแหน่งทางจิตอะคูสติก
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 to 100.0	18.0	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Bright Pre-Delay ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ไข่กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 to 6.0	-15.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าเกนสำหรับอินพุต เอาท์พุต แบนด์ หรือพาธการส่ง/ส่งคืนแบบขนาน
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 to 270	210	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการกระจายสเตอริโอหรือการกระจายด้านข้างของสัญญาณที่ประมวลผล
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบายพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 to 100	30	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออีกขระวรรณยุกต์สำหรับล็อกที่มีชื่อ
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 to 100	60	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่สูงหรือลดการสลายตัวของความถี่สูงในเส้นทางที่เกี่ยเกี่ยวข้อง
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 to 1.00	0.75	อัตโนมัติ	ตั้งค่านระยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนเวโลป เสียงสะท้อน หรือกระบวนการรีโชนแนชที่เกี่ยวข้องใช้ในการกู้คืนหรือสลายไป
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 to 100	65	อัตโนมัติ	กำหนดรูปร่างความหนาแน่นเชิงพื้นที่ การแพร่กระจายของเรโซแนนซ์ หรือตัวกระจายสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 to 100	45	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณเด็มและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบล็อกการประมวลผลที่กำหนดชิโอด ยไม่ต้องข้ามปลั๊กอินทั้งหมด
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 to 1500	200	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่ต่ำในเส้นทางเสียงหรือตัวตรวจจับที่เกี่ยวข้อง
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 to 20000	9000	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่สูงหรือลดการสลายตัวของความถี่สูงในเส้นทางที่เกี่ยเกี่ยวข้อง
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออีกขระวรรณยุกต์สำหรับล็อกที่มีชื่อ
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 to 60.0	8.0	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Glue Pre-Delay ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ไข่กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 to 6.0	-12.0	อัดโนมิตี	ตั้งค่าเกนสำหรับอินพุต เอาท์พุต แบนด์ หรือพาธการส่ง/ส่งคืนแบบขนาน
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 to 100	50	อัดโนมิตี	กำหนดรูปร่างความหนาแน่นเชิงพื้นที่ การแพร่กระจายของเรโซแนนซ์ หรือตัวกระจายสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 to 180	150	อัดโนมิตี	ตั้งค่าการกระจายสเตอริโอหรือการกระจายด้านข้างของสัญญาณ ที่ประมวลผล
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	อัดโนมิตี	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	อัดโนมิตี	การควบคุมโอสต์อัดโนมิตีสำหรับ Reverb Solo ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ไขกับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Space Color VST3 ID 478609917	0 to 100	25	อัดโนมิตี	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออีกขระวรรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 to 10.00	3.20	อัดโนมิตี	ตั้งค่าระยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนเวโลป เสียสละก่อน หรือกระบวนการเรโซแนนซ์ที่เกี่ยวข้องไขในการกู้คืนหรือสลายไป

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะไฮสตร	ฟังก์ชัน
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 to 100	72	อัตโนมัติ	กำหนดรูปร่างความหนาแน่นเชิงพื้นที่ การแพร่กระจายของเรโซแนนซ์ หรือตัวกระจายสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบล็อกการประมวลผลที่ ☐ กำหนดซี ☐ โด ยไม่ต้องข้ามปลั ☐ กอินท์ ☐ ทั้งหมด
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออักขระวรรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 to 100	45	อัตโนมัติ	ลดเน ☐ อหาความถี่ ☐ สูงหรือลดการสลายตัวของความถี่ ☐ สูงในเส้นทางที่ ☐ เก ☐ ยวข้อง
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 to 1500	300	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่ต่ำในเส้นทางเสียงหรือตัวตรวจจับที่เกี่ยวข้อง
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 to 20000	7500	อัตโนมัติ	ลดเน ☐ อหาความถี่ ☐ สูงหรือลดการสลายตัวของความถี่ ☐ สูงในเส้นทางที่ ☐ เก ☐ ยวข้อง
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออักขระวรรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 to 200.0	60.0	อัตโนมัติ	การควบคุมไฮสตรอัตโนมัติสำหรับ Space Pre-Delay ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 to 6.0	-22.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าเกนสำหรับอินพุต เอาท์พุต แบนด์ หรือพาธการส่ง/ส่งคืนแบบขนาน
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 to 100	15	อัตโนมัติ	การควบคุมไฮสตรอัตโนมัติสำหรับ Space Shimmer ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 to 360	240	อัตโนมัติ	ตั้ง ☐ ค่าการกระจายสเตอริโอหรือการกระจายด้านข้างของสัญญาณที่ ☐ ประมวลผล
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 to 100	100	อัตโนมัติ	ตั้ง ☐ ค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณ ☐ เดิมและเส้นทางที่ ☐ ประมวลผลโดยสมบูรณ์

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้ง

รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา

คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่ไฮสตรมองเห็นได้รับการบันทึกไว้