

TB Center

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Zamanlama hizalaması, genişlik kontrolü, ileriye dönük analiz ve isteğe bağlı çok bantlı ağırlıklandırma özelliklerine sahip, faz bilinçli bir stereo merkezleme işlemcisi.



Katalog sürümü: 1.3.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 12

1. Ürünün amacı

Zamanlama hizalaması, genişlik kontrolü, ileriye dönük analiz ve isteğe bağlı çok bantlı ağırlıklandırma özelliklerine sahip, faz bilinçli bir stereo merkezleme işlemcisi.

Stereo kayıtlar öngörülemez şekilde eğilebilir, sanatçılar hareket ettikçe gezinebilir veya seviye ve varış zamanı farklılıkları uyummadığı için odaklanmamış hissedilebilir. Simple denge kontrolleri görüntüyü hareket ettirebilir ancak zamanlamayı düzeltemez ve mono toplama değerli genişliği ortadan kaldırabilir. TB Center, kaydı gelişigüzel çöktirmeden daha istikrarlı bir merkeze ihtiyaç duyan diyalog, stereo mikrofonlar, enstrümanlar, otobüsler ve arşiv malzemeleri için tasarlanmıştır.

Hangi sonucu yaratır?

- Daha istikrarlı, baskın bir imaj
- Azaltılmış sol/sağ zamanlama anlaşmazlığı
- Yeniden merkezlemeden sonra kontrollü genişlik
- Frequency-çok bantlı mod etkinleştirildiğinde bağımlı düzeltme

Sinyal akışı

Input analiz -> yön ve zaman tahmini -> isteğe bağlı dört bantlı ağırlıklandırma -> merkez düzeltme -> M/S genişlik aşaması -> çıktı

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Intensity ve Response

Intensity algılanan ofsetin ne kadar güçlü şekilde düzeltileceğini ayarlar. Response dedektörün hareketi ne kadar hızlı takip ettiğini belirler: daha yavaş ayarlar istikrarlı ve doğal hissettirirken, daha hızlı ayarlar hızla değişen malzemeyi takip eder.

Lookahead analizi

Lookahead dedektöre daha fazla gelecek bağlamı sağlar ve hızlı merkezleme kararlarını daha net hale getirebilir. İşleme gecikmesi ekler ve ana bilgisayar dinamik gecikme değişikliklerini sorunsuz bir şekilde desteklemediğinde oynatma durdurulduğunda en iyi şekilde değiştirilir.

Time Center

Time Center kanallar arası varış zamanı farklarını azaltır. Düzey ortalamasından sonra görüntü lekeli kaldığında bunu kullanın; Orijinal stereo zamanlaması alanın önemli bir parçası olduğunda bunu azaltın.

M/S Width

Son orta/yan aşama, mono uyumlu daraltmadan orijinal genişliğe ve kasıtlı genişletmeye kadar uzanır. Yüzde 100'ün üzerinde çalışırken faz korelasyonunu ve mono uyumluluğu yeniden kontrol edin.

Multiband ağırlıklandırma

Multiband bağımsız Low, Mid-Low, Mid-High ve High düzeltme ağırlıklarını etkinleştirir. Orijinal yerleşimini daha fazla korumak için bantı yüzde 100'ün altına veya yalnızca mevcut yapı buna izin verdiğinde pratik nötr etkisinin üstüne ayarlayın.

Programlar ve görselleştirme

Fabrika programları diyalog, doğal merkezleme, kaynakları hareket ettirme, veri yolu yeniden konumlandırma ve havayı koruyan genişlik için tekrarlanabilir başlangıç noktaları sağlar. Ekran bir analiz yardımcısıdır; nihai kararları kulaktan kulağa ve mono olarak verin.

3. Hızlı başlangıç

1. Eklentiye bir stereo kanala yerleştirin ve Init ile başlayın.
2. Maksimum darlık yerine sabit bir merkezi dinlerken Intensity değerini ayarlayın.
3. Response hareketin sesli görüntü pompalaması olmadan takip edileceği şekilde ayarlayın.
4. Zamanlama lekesini gidermek için yalnızca gerektiği kadar Time Center kullanın.
5. Nihai uzaysal boyut için M/S Width değerini ayarlayın.
6. Multiband seçeneğini yalnızca farklı frekans bölgeleri farklı düzeltme güçlerine ihtiyaç duyduğunda etkinleştirin.

4. Pratik iş akışları

Hareketli diyalog

1. Natural Center veya Locked Dialogue ile başlayın.
2. Kafa hareketi kontrol edilene kadar Response kaldırın.
3. Anlaşılabilirlik için düşük bant düzeltmesini sağlam tutun.
4. Oda yansımaları doğal olmayan bir şekilde sabitlenirse yüksek bant ağırlığını azaltın.

Beklenen sonuç: Oda kullanışlı boyutunu korurken konuşma ortalanmış ve okunabilir durumda kalır.

Stereo veri yolu yeniden konumlandırma

1. Ortalama Intensity ile başlayın.
2. Zamanlama gözle görülür şekilde kararsız olmadığı sürece Time Center maksimumun altında bırakın.
3. Yüzde 100'e yakın M/S Width kullanın, ardından yalnızca gerektiği gibi kesin.
4. Monoyu kontrol edin ve eşit ses yüksekliğini karşılaştırın.

Beklenen sonuç: Karışım, amaçlanan stereo ölçeğini kaybetmeden odak kazanır.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.

- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- İşlemci eksik stereo bilgilerini oluşturamaz.
- Aşırı düzeltme, ortamı doğal olmayan bir şekilde statik hale getirebilir.
- Genişletme, halihazırda mevcut olan faz sorunlarını ortaya çıkarabilir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 12 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Band High için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Band Low için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Band Mid-High için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Band Mid-Low için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 to 200.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 to 100	20	Otomatikleştirilemez	İlgili dinamiklere veya sınırlayıcı aşamaya gelecek sinyal bağlamı sağlar ve gecikmeyi artırabilir.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 to 200.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	İşlenen sinyalin stereo yayılımını veya yanal dağılımını ayarlar.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Multiband için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 to 100.0	75.0	Otomatikleştirilebilir	Response için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Time Center için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.