

TB Inverted Phaser

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Derin çentiklere, ayarlanabilir aralığa, geri bildirime, beş LFO şekline ve rastgele titreşime sahip, çıkarmalı, çok aşamalı bir fazez.



Katalog sürümü: 2.2.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 13

1. Ürünün amacı

Derin çentiklere, ayarlanabilir aralığa, geri bildirim, beş LFO şekline ve rastgele titreşime sahip, çıkarmalı, çok aşamalı bir fazer.

Geleneksel bir fazer, tüm geçiş yolunu kuru sinyale ekler. TB Inverted Phaser bunu çıkararak pedlerde, sürekli akorlarda, gitarlarda ve ses tasarımı materyalinde açıkça tanımlanmış daha sert, daha derin iptal çentikleri üretir.

Hangi sonucu yaratır?

- Derin hareketli spektral çentikler
- Bir ila on iki aşamadan oluşan tarak benzeri desenler
- Düzenli veya kasıtlı olarak dengesiz modülasyon
- Kuru/ıslak ve artık doku kontrolü

Sinyal akışı

Input -> çok aşamalı tüm geçişli ağ -> çıkarmalı kombinasyon -> geri besleme -> LFO ve titreşim modülasyonu -> Mix ve Output

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Stages ve Spacing

Stages çentik sayısını ayarlar; Spacing dağıtımlarını değiştirir. Birkaç aşama geniş görünürken, birçok aşama daha yoğun bir tarak oluşturur.

Centre ve Depth

Centre modülasyon bölgesini yerleştirir ve Depth bu merkezin etrafındaki seyahatini ayarlar.

Rate ve LFO Shape

Rate hızı kontrol eder. Sine ve Triangle düzgündür, Rampa şekilleri yönlüdür ve Square kademeli hareket üretir.

Jitter

Periyodik harekete kontrollü düzensizlik ekler. Organik sürüklenme için küçük miktarlar, kırık modülasyon için ise yüksek miktarlar kullanın.

Amount, Feedback ve Mix

Amount çıkarma aşaması katkısını kontrol eder, Feedback çentik modelini güçlendirir ve Mix tam sonucu kaynakla harmanlar.

Output ve Programlar

Output iptali veya rezonans kazancını telafi eder. Programlar pedleri, camsı oyukları, metalik rayları, kare sarsıntıları ve hayalet iptalini kapsar.

3. Hızlı başlangıç

1. Stages sayısını seçin ve Spacing değerini ayarlayın.

2. Centre'yi kaynağın en güçlü harmoniklerinin yakınına yerleştirin.
3. Depth, Rate ve LFO Shape'yi ayarlayın.
4. Çentikler görünene kadar Amount ögesini yükseltin.
5. Feedback dikkatlice ekleyin.
6. Jitter'yi yalnızca mükemmel tekrar istenmiyorsa kullanın, ardından Output'yi seviyeyle eşleştirin.

4. Pratik iş akışları

Ped hareketi

1. 6-12 aşama kullanın.
2. Sine veya Triangle'yi seçin.
3. Yavaş Rate, geniş Depth ve orta Feedback olarak ayarlayın.

Beklenen sonuç: Ped, ritmik adım atmadan derin, sürekli hareket geliştirir.

Mekanik süpürme

1. Rampa veya Square seçeneğini seçin.
2. Feedback ve Jitter'yi yükseltin.
3. Daha büyük, daha keskin çentikler için daha az aşama kullanın.

Beklenen sonuç: Kaynak, yönlü, makine benzeri spektral hareket kazanır.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Çıkarma fazı işleme, belirli notalarda önemli miktarda enerjiyi ortadan kaldırabilir.
- High Feedback çalabilir.
- Daha geniş bir stereo zincirinin parçası olduğunda efekti her zaman mono olarak kontrol edin.

- Sesli deęişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloęun etkinleřtirildięini, Mix/Amount'nin nötr bir deęerde olmadıęını ve kaynaęın iřlenen bölgede enerji ięerdięini doęrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriř, çıkıř, gönderme, geri bildirim ve paralel karıřım kontrollerini muhafazakar deęerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluřturun.
- Otomasyon panelle eřleřmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adresledięini doęrulayın ve deęerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadıęını kontrol edin.
- Clicks veya geçiřler: Ses kasıtlı olmadıęı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında deęişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 13 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	65.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 to 4000.0	720.0	Otomatikleştirilebilir	Bu işlev tarafından kullanılan ana frekansı, notayı veya spektral merkezi ayarlar.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	70.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 85.0	28.0	Otomatikleştirilebilir	Efekt genişleterek veya yoğunlaştırarak işlenen sinyali kendi girişine döndürür.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 to 100.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlem için tanecik yoğunluğunu, dağılımını veya rastgele değişimi kontrol eder.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 to 6.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 8.000	0.350	Otomatikleştirilebilir	Modülasyonun, hareketin veya tekrarlanan değişimin hızını ayarlar.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 to 100.0	35.0	Otomatikleştirilebilir	Spacing için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Stages VST3 ID 1254989109	1 to 12	6	Otomatikleştirilebilir	Stages için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.