

# TB Resonator

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Thân cộng hưởng tám chế độ có thể chơi được, biến năng lượng chuyển tiếp đến và năng lượng duy trì thành vật liệu giống mô hình vật lý được điều chỉnh.



Phiên bản danh mục: 1.0.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 7

# 1. Mục đích sản phẩm

**Thân cộng hưởng tám chế độ có thể chơi được, biến năng lượng chuyển tiếp đến và năng lượng duy trì thành vật liệu giống mô hình vật lý được điều chỉnh.**

EQ có thể nhấn mạnh các tần số hiện có nhưng không thể tạo ra hành vi bền vững của một vật thể cộng hưởng. Reverb tạo ra không gian nhưng không phải là một thể loại âm nhạc xác định. TB Resonator kích thích tám chế độ ổn định để trống, tiếng ồn, guitar, giọng hát và hiệu ứng có thể vang lên như dây, gỗ, kim loại, chuông hoặc bộ gõ được điều chỉnh.

## Nó tạo ra kết quả gì

- Điều chỉnh cộng hưởng từ C1 đến C7
- Chuyển động cơ thể liên tục từ mềm sang dây sang kim loại
- Hành vi kích thích tấn công để lái xe
- Memory từ thân ngắn đến đuôi 30 giây

## Luồng tín hiệu

**Input phân tích kích thích -> trọng số Touch -> tám bộ cộng hưởng phương thức được điều chỉnh bởi Tune và Body -> phân rã được điều khiển bởi Memory -> Mix**

# 2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

## Tune

Đặt tâm cộng hưởng từ C1/32,7 Hz đến C7/2093 Hz.

## Body

Di chuyển liên tục thông qua các mối quan hệ mềm mại, giống như sợi dây và kim loại. Nó thay đổi sự hài hòa và ấn tượng vật chất.

## Touch

Chuyển từ sự kích thích theo định hướng tấn công sang động lực bền vững. Low cài đặt ưu tiên quá độ; cài đặt cao cho phép năng lượng liên tục để giữ cho cơ thể hoạt động.

## Memory

Kiểm soát sự suy giảm phương thức thực tế từ 40 mili giây xuống còn 30 giây. Các giá trị dài có thể duy trì trong các cụm từ và tiêu tốn khoảng trống.

## Mix

Trộn cơ thể cộng hưởng với nguồn. Ở mức cao Mix, trình cảm hoạt động giống một công cụ được kích thích bởi đầu vào hơn.

## Chương trình

Các chương trình bao gồm chuông, dây, trống điều chỉnh, guitar giao cảm, thanh âm, gỗ trầm, chuông, hoa và máy bay không người lái điều khiển.

### 3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Tune cho bài hát hoặc cao độ của đối tượng mong muốn.
2. Chọn Body bằng cách nghe cấu trúc quãng.
3. Đặt Touch cho hoạt động của nguồn bị tấn công hoặc duy trì.
4. Đặt Memory cho mức phân rã cần thiết.
5. Nâng Mix cho đến khi thân cộng hưởng nằm đúng vị trí.
6. Để lại khoảng trống cho các chế độ chồng chéo.

### 4. Quy trình làm việc thực tế

#### Trống điều chỉnh

1. Sử dụng Tune ở mức thấp hoặc trung bình.
2. Đặt Touch về phía Strike.
3. Sử dụng từ ngắn đến trung bình Memory.
4. Chọn Body ít kim loại hơn và Mix vừa phải.

**Kết quả mong đợi:** Trống có được âm thanh rõ ràng, được kiểm soát.

#### Máy bay không người lái xung quanh

1. Sử dụng Tune ổn định.
2. Đặt Touch thành Drive.
3. Sử dụng Memory dài và kim loại hoặc dây Body.
4. Tự động hóa Mix một cách chậm rãi.

**Kết quả mong đợi:** Nguồn năng lượng duy trì kích thích một nhạc cụ cộng hưởng phát triển lâu dài.

### 5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

### 6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Dài Memory cho phép đuôi sau khi dừng vận chuyển.

- Các nốt cộng hưởng có thể xung đột với phím bài hát.
- High Mix và sự kích thích chéo có thể nhanh chóng tạo ra các đỉnh.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

## 7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 7 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

| tham số                       | Phạm vi/tùy chọn                                                                                                                                                | Mặc định      | Trạng thái máy chủ     | chức năng                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body<br>VST3 ID 3029410       | SOFT 0% to METAL 100%                                                                                                                                           | STRING 50%    | Tự động hóa            | Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Body. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.  |
| Bypass<br>VST3 ID 773352680   | Off, On                                                                                                                                                         | Off           | Tự động hóa;<br>Bypass | Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.                                                          |
| Memory<br>VST3 ID 1069726977  | 40 ms to 30.0 s                                                                                                                                                 | 1.10 s        | Tự động hóa            | Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.                                               |
| Mix<br>VST3 ID 108124         | 0% to 100%                                                                                                                                                      | 35%           | Tự động hóa            | Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.                                                                                          |
| Program<br>VST3 ID 1886548852 | Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone | Init          | Tự động hóa            | Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.                                                  |
| Touch<br>VST3 ID 110550847    | STRIKE 0% to DRIVE 100%                                                                                                                                         | NATURAL 50%   | Tự động hóa            | Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Touch. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên. |
| Tune<br>VST3 ID 3571704       | C1   32.7 Hz to C7   2093 Hz                                                                                                                                    | C3   130.8 Hz | Tự động hóa            | Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.                                                                                           |

### Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.