

TB Delay

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Menciptakan gema yang berulang, ruang berirama, dan tekstur umpan balik yang berkembang.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Age Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 28	Membuat pengulangan terdengar lebih baru dan lebih bersih atau lebih tua, lebih lembut, dan lebih usang.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Character Jangkauan: Clean, Tape, BBD, Digital Bawaan: Tape	Memilih nada pengulangan: clean, tape, bucket-brigade, atau digital.
Color Space Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Menonaktifkan bagian nada dan spasi sambil menjaga waktu pengulangan tetap aktif.
Delay Time Jangkauan: 10 untuk 8000 Bawaan: 375	Mengatur waktu antara suara asli dan pengulangan ketika waktunya bebas.
Density Jangkauan: 1 untuk 8 Bawaan: 4	Menyetel berapa banyak fragmen granular yang tumpang tindih di dalam pengulangan yang diubah.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Diverge Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Membuat jalur berulang kiri dan kanan berkembang secara berbeda seiring waktu.
Division Jangkauan: 18 pilihan Bawaan: 1/8 D	Memilih nilai nada yang digunakan ketika penundaan mengikuti tempo lagu.
Drive Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 18	Mengatur seberapa kuat suara didorong ke dalam warna harmonis atau distorsi.
Duck Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 25	Menurunkan gema saat ada suara kering, lalu membiarkannya naik di celahnya.
Feedback Jangkauan: 0 untuk 110 Bawaan: 48	Mengembalikan suara yang diproses ke dalam efek untuk menciptakan hasil yang lebih panjang atau lebih kuat.
Freeze Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Menahan ekor efek saat ini sehingga berlanjut tanpa masukan baru.
Grain Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Menambahkan pecahan granular dan tekstur seperti partikel pada pengulangan.
Grain Size Jangkauan: 10 untuk 500 Bawaan: 90	Mengatur panjang setiap fragmen granular. Nilai-nilai pendek terasa berpasir; nilai panjang terasa lebih lancar.
Grain Transform Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Menonaktifkan bagian transformasi butiran dan nada sambil menjaga penundaan dasar tetap aktif.
High Cut Jangkauan: 500 untuk 20000 Bawaan: 9000	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan suara atau efek saat ini.
Low Cut Jangkauan: 20 untuk 2000 Bawaan: 120	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan suara atau efek saat ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Mix Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 30	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses.
Mod Depth Jangkauan: 0 untuk 20 Bawaan: 0.8	Menyetel seberapa kuat proses bernama mengubah suara.
Mod Rate Jangkauan: 0.02 untuk 10 Bawaan: 0.25	Mengatur seberapa cepat gerakan bernama berulang.
Offset Jangkauan: -100 untuk 100 Bawaan: 0	Memindahkan satu sisi lebih awal dan sisi lainnya lebih lambat untuk menciptakan pemisahan stereo.
Output Jangkauan: -18 untuk 6 Bawaan: 0	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan.
Pitch Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Memindahkan nada suara yang diproses ke atas atau ke bawah.
Program Jangkauan: 100 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Reverse Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 0	Menyetel seberapa sering atau seberapa kuat suara yang diproses diputar mundur.
Shift Jangkauan: -2000 untuk 2000 Bawaan: 0	Memindahkan konten frekuensi setiap pengulangan ke atas atau ke bawah untuk gerakan seperti spiral.
Size Jangkauan: 2 untuk 120 Bawaan: 32	Menetapkan ukuran nyata ruang menyebar di sekitar pengulangan.
Smear Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 12	Melembutkan tepian pengulangan sehingga menyatu menjadi awan yang lebih mirip reverb.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Spacing Jangkauan: 25 untuk 200 Bawaan: 100	Memperluas atau memperkecil jarak antara beberapa ketukan.
Spray Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 15	Sebarkan potongan-potongan kecil dari setiap pengulangan tepat waktu untuk mendapatkan tekstur yang lebih longgar dan kurang dapat diprediksi.
Stereo Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Menjaga gerakan penundaan tetap terpusat saat diaktifkan, berguna untuk pengulangan mono-safe.
Style Jangkauan: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Bawaan: Ping Pong	Memilih tata letak berulang, termasuk pola tunggal, ganda, ping-pong, dan rasio.
Swing Jangkauan: -50 untuk 50 Bawaan: 0	Bergerak bergantian berulang-ulang lebih awal atau lebih lambat untuk menciptakan alur yang lebih longgar.
Taps Jangkauan: 1, 2, 4, 8 Bawaan: 1	Memilih berapa banyak titik pengulangan yang dibuat untuk setiap siklus gema.
Time Change Jangkauan: Crossfade, Glide Bawaan: Glide	Memilih apakah waktu tunda mengubah crossfade dengan rapi atau meluncur dengan pitch bending.
Time Mode Jangkauan: Free, Sync, Tune Bawaan: Sync	Memilih milidetik gratis, pembagian tempo lagu, atau interval nada yang disetel untuk waktu tunda.
Transform Route Jangkauan: Loop, Post Bawaan: Loop	Menempatkan transformasi kreatif di dalam atau setelah putaran umpan balik.
Width Jangkauan: 0 untuk 200 Bawaan: 130	Mengatur penyebaran stereo dari suara yang diproses.