

TB Delay

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Creëert herhalende echo's, ritmische ruimte en evoluerende feedbacktexturen.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Age Bereik: 0 aan 100 Standaard: 28	Zorgt ervoor dat herhalingen nieuwer en schoner klinken, of ouder, zachter en versletener.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Character Bereik: Clean, Tape, BBD, Digital Standaard: Tape	Kiest de herhaaltoneel: schoon, tape, bucket-brigade of digitaal.
Color Space Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt de toon- en spatiesectie uit terwijl de herhaaltiming actief blijft.
Delay Time Bereik: 10 aan 8000 Standaard: 375	Stelt de tijd in tussen het originele geluid en de herhaling wanneer de timing vrij is.
Density Bereik: 1 aan 8 Standaard: 4	Stelt in hoeveel granulaire fragmenten elkaar overlappen binnen de getransformeerde herhalingen.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Diverge Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Zorgt ervoor dat de linker- en rechterherhalingspaden in de loop van de tijd verschillend evolueren.
Division Bereik: 18 keuzes Standaard: 1/8 D	Kiest de nootwaarde die wordt gebruikt wanneer de vertraging het tempo van de song volgt.
Drive Bereik: 0 aan 100 Standaard: 18	Stelt in hoe sterk het geluid in harmonische kleur of vervorming wordt geduwd.
Duck Bereik: 0 aan 100 Standaard: 25	Verlaagt de echo's terwijl het droge geluid aanwezig is en laat ze vervolgens in de gaten opstijgen.
Feedback Bereik: 0 aan 110 Standaard: 48	Brengt het verwerkte geluid terug in het effect om een langer of sterker resultaat te creëren.
Freeze Bereik: Off, On Standaard: Off	Houdt de huidige effectstaart vast, zodat deze doorgaat zonder nieuwe invoer.
Grain Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Voegt korrelige breuken en deeltjesachtige textuur toe aan de herhalingen.
Grain Size Bereik: 10 aan 500 Standaard: 90	Stelt de lengte van elk gedetailleerd fragment in. Korte waarden voelen korrelig aan; lange waarden voelen soepeler aan.
Grain Transform Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt de graan- en toonhoogtetransformatiesectie uit terwijl de basisvertraging actief blijft.
High Cut Bereik: 500 aan 20000 Standaard: 9000	Verwijdert hoge frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag.
Low Cut Bereik: 20 aan 2000 Standaard: 120	Verwijdert lage frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Mix Bereik: 0 aan 100 Standaard: 30	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid.
Mod Depth Bereik: 0 aan 20 Standaard: 0.8	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het geluid verandert.
Mod Rate Bereik: 0.02 aan 10 Standaard: 0.25	Stelt in hoe snel de genoemde beweging wordt herhaald.
Offset Bereik: -100 aan 100 Standaard: 0	Beweegt de ene kant eerder en de andere later om stereoscheiding te creëren.
Output Bereik: -18 aan 6 Standaard: 0	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking.
Pitch Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verplaatst de toonhoogte van het verwerkte geluid omhoog of omlaag.
Program Bereik: 100 fabrieksprogramma's Standaard: Init	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Reverse Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Stelt in hoe vaak of hoe sterk het verwerkte geluid achteruit wordt afgespeeld.
Shift Bereik: -2000 aan 2000 Standaard: 0	Verplaatst de frequentie-inhoud van elke herhaling naar boven of naar beneden voor een spiraalvormige beweging.
Size Bereik: 2 aan 120 Standaard: 32	Stelt de schijnbare grootte van de diffuse ruimte rond de herhalingen in.
Smear Bereik: 0 aan 100 Standaard: 12	Verzacht de randen van de herhalingen, zodat ze overgaan in een meer galmachtige wolk.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Spacing Bereik: 25 aan 200 Standaard: 100	Vergroot of verkleint de afstand tussen meerdere tikken.
Spray Bereik: 0 aan 100 Standaard: 15	Verspreidt kleine stukjes van elke herhaling op tijd voor een lossere, minder voorspelbare textuur.
Stereo Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Houdt de vertragingbeweging gecentreerd indien ingeschakeld, handig voor mono-safe herhalingen.
Style Bereik: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Standaard: Ping Pong	Kiest de herhalingsindeling, inclusief enkele, dubbele, pingpong- en verhoudingspatronen.
Swing Bereik: -50 aan 50 Standaard: 0	Beweegt afwisselende herhalingen eerder of later om een lossere groove te creëren.
Taps Bereik: 1, 2, 4, 8 Standaard: 1	Kiest hoeveel herhalingspunten er voor elke echocyclus worden gemaakt.
Time Change Bereik: Crossfade, Glide Standaard: Glide	Kiest of de vertragingstijdwijzigingen netjes crossfaden of glijden met een pitchbend.
Time Mode Bereik: Free, Sync, Tune Standaard: Sync	Kiest vrije milliseconden, song-tempo-verdelingen of afgestemde toonhoogte-intervallen voor de vertragingstijd.
Transform Route Bereik: Loop, Post Standaard: Loop	Plaast de creatieve transformaties binnen de feedbacklus of erna.
Width Bereik: 0 aan 200 Standaard: 130	Stelt de stereospreiding van het verwerkte geluid in.