

TB Compressor

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Equilibra o volume irregular e molda o impacto, a suavidade e a densidade de um som.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 10	Define a rapidez com que o efeito reage quando um som começa. Valores mais rápidos controlam a frente; valores mais lentos mantêm mais força.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Input Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço.
Knee Alcance: 0 para 6 Padrão: 6	Suaviza o ponto onde a compressão começa. Valores mais altos soam mais suaves e menos óbvios.
Lookahead Alcance: 0 para 20 Padrão: 0	Ajuda a capturar picos repentinos com mais suavidade. Valores mais altos podem parecer um pouco menos imediatos.
Makeup Alcance: 0 para 24 Padrão: 0	Restaura o nível após a compressão tornar o som mais baixo.
Output Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Define o nível de audição final após o processamento.

Controle e configurações	O que isso muda
Oversampling Alcance: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Padrão: 1x (Off)	Torna a distorção pesada ou limita o som mais limpo ao custo de mais uso da CPU.
Program Alcance: 5 programas de fábrica Padrão: Clean Control	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que o nível é controlado depois de ultrapassar o limite.
Release Alcance: 5 para 1000 Padrão: 100	Define a rapidez com que o efeito relaxa depois que o som fica mais baixo.
RMS Alcance: Off, On Padrão: Off	Altera o comportamento auditivo de controle de pico rápido para controle de nível médio mais suave.
Saturation Alcance: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Padrão: Clean	Escolhe o caráter harmônico adicionado após a compressão.
Saturation Drive Alcance: 0 para 4 Padrão: 1	Define a intensidade com que a seção de saturação é pressionada.
Saturation Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa a seção de cores harmônicas.
Saturation Mix Alcance: 0 para 1 Padrão: 1	Combina a cor harmônica adicionada com o som comprimido mais limpo.
Saturator Circuit Model Alcance: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Padrão: Legacy	Escolhe a resposta geral e a cor da seção de saturação.
Sidechain High Cut Alcance: 100 para 20000 Padrão: 20000	Remove altas frequências da camada de som ou efeito atual.

Controle e configurações	O que isso muda
Sidechain Low Cut Alcance: 20 para 10000 Padrão: 20	Remove baixas frequências da camada de som ou efeito atual.
Stereo Link Alcance: Off, On Padrão: On	Faz com que ambos os canais reajam juntos para que a imagem estéreo não se incline para um lado.
Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -18	Define o quão alto o som deve ser antes que o controle atual comece a funcionar.