

TB Parallel Reverb

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THREE ENGINES
Blend three reverbs in parallel.

INDEPENDENT SPACE
Tune each tail for a layered room.

PARALLEL MIX
Build depth without washing out detail.

The screenshot displays the TB Parallel Reverb plugin interface. It features three main vertical engine panels: 'GLUE' (green), 'BRIGHT' (orange), and 'SPACE' (red). Each panel contains a set of controls for parameters like decay, pre-delay, and damping. Below these is a 'MASTER' section with a mix knob and solo buttons for each engine. Callout boxes with arrows point to specific features: 'THREE ENGINES' points to the top of the three engine panels; 'INDEPENDENT SPACE' points to the 'SPACE' panel's tail controls; and 'PARALLEL MIX' points to the mix knob in the master section.

Mục đích

Pha trộn ba không gian khác nhau để tạo ra hình thể, sự phản chiếu tươi sáng và bầu không khí sâu sắc.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Bright Color Phạm vi: 0 để 100 Mặc định: 45	Chuyển lớp hồi âm này từ tối hơn và nhẹ nhàng hơn sang sáng hơn và hiện diện hơn.
Bright Decay Phạm vi: 1.5 để 2.5 Mặc định: 2	Đặt thời gian tồn tại của lớp hồi âm này.
Bright Diffusion Phạm vi: 0 để 100 Mặc định: 70	Thay đổi phản xạ từ những tiếng vang riêng biệt thành một làn sóng mượt mà hơn.
Bright Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: On	Bật hoặc tắt lớp hồi âm này.
Bright High Pass Phạm vi: 20 để 1800 Mặc định: 450	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp hồi âm này.
Bright Low Pass Phạm vi: 1200 để 20000 Mặc định: 13500	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp hồi âm này.
Bright Mode Phạm vi: Plate, Spring Mặc định: Plate	Chọn ký tự khoảng trống được sử dụng bởi lớp hồi âm này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Bright Modulation Depth Phạm vi: 0 đến 20 Mặc định: 1.5	Đặt mức độ chuyển động cao độ nhẹ nhàng được thêm vào lớp hồi âm này.
Bright Modulation Rate Phạm vi: 0.02 đến 5 Mặc định: 0.02	Đặt tốc độ thay đổi chuyển động cao độ nhẹ nhàng.
Bright Plate Distance Spring Tension Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 35	Thay đổi khoảng cách tấm hoặc độ căng của lò xo, tùy thuộc vào chế độ Bright đã chọn.
Bright Pre-Delay Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 18	Đặt khoảng dừng giữa âm thanh khô và lớp hồi âm này.
Bright Send Gain Phạm vi: -60 đến 6 Mặc định: -15	Đặt lượng âm thanh được gửi vào lớp hồi âm này.
Bright Wide Phạm vi: 0 đến 270 Mặc định: 210	Đặt độ rộng âm thanh nổi của lớp hồi âm này.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Glue Color Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 30	Chuyển lớp hồi âm này từ tối hơn và nhẹ nhàng hơn sang sáng hơn và hiện diện hơn.
Glue Damping Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 60	Làm tối lớp hồi âm này khi nó giảm dần.
Glue Decay Phạm vi: 0.5 đến 1 Mặc định: 0.75	Đặt thời gian tồn tại của lớp hồi âm này.
Glue Diffusion Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 65	Thay đổi phản xạ từ những tiếng vang riêng biệt thành một làn sóng mượt mà hơn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Glue Early Late Mix Phạm vi: 0 để 100 Mặc định: 45	Cân bằng các phản xạ đầu tiên với đuôi hồi âm sau này.
Glue Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: On	Bật hoặc tắt lớp hồi âm này.
Glue High Pass Phạm vi: 20 để 1500 Mặc định: 200	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp hồi âm này.
Glue Low Pass Phạm vi: 1000 để 20000 Mặc định: 9000	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp hồi âm này.
Glue Mode Phạm vi: Room, Chamber Mặc định: Room	Chọn ký tự khoảng trống được sử dụng bởi lớp hồi âm này.
Glue Pre-Delay Phạm vi: 0 để 60 Mặc định: 8	Đặt khoảng dừng giữa âm thanh khô và lớp hồi âm này.
Glue Send Gain Phạm vi: -60 để 6 Mặc định: -12	Đặt lượng âm thanh được gửi vào lớp hồi âm này.
Glue Size Phạm vi: 0 để 100 Mặc định: 50	Đặt kích thước phòng rõ ràng của lớp hồi âm này.
Glue Wide Phạm vi: 0 để 180 Mặc định: 150	Đặt độ rộng âm thanh nổi của lớp hồi âm này.
Program Phạm vi: 100 chương trình nhà máy Mặc định: Init Parallel	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Reverb Solo Phạm vi: Off, Glue, Bright, Space Mặc định: Off	Cho phép bạn nghe riêng một lớp hồi âm trong khi cân bằng ba khoảng trống.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Space Color Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 25	Chuyển lớp hồi âm này từ tối hơn và nhẹ nhàng hơn sang sáng hơn và hiện diện hơn.
Space Decay / Length Phạm vi: 0.25 đến 10 Mặc định: 3.2	Đặt thời gian phản hồi hồi âm hoặc xung này kéo dài.
Space Diffusion Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 72	Thay đổi phản xạ từ những tiếng vang riêng biệt thành một làn sóng mượt mà hơn.
Space Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: On	Bật hoặc tắt lớp hồi âm này.
Space Hall Type Phạm vi: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Mặc định: Church	Chọn nhân vật hội trường cơ bản.
Space HF Damping Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 45	Làm dịu các tần số cao khi âm vang giảm dần.
Space High Pass Phạm vi: 20 đến 1500 Mặc định: 300	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp hồi âm này.
Space Low Pass Phạm vi: 1000 đến 20000 Mặc định: 7500	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp hồi âm này.
Space Mode Phạm vi: Hall, IR Mặc định: Hall	Chọn ký tự khoảng trống được sử dụng bởi lớp hồi âm này.
Space Pre-Delay Phạm vi: 0 đến 200 Mặc định: 60	Đặt khoảng dừng giữa âm thanh khô và lớp hồi âm này.
Space Send Gain Phạm vi: -60 đến 6 Mặc định: -22	Đặt lượng âm thanh được gửi vào lớp hồi âm này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Space Shimmer Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 15	Thêm âm tăng sáng vào lớp hồi âm dài.
Space Wide Phạm vi: 0 đến 360 Mặc định: 240	Đặt độ rộng âm thanh nổi của lớp hồi âm này.
Wet/Dry Mix Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Trộn âm thanh gốc với tất cả các lớp hồi âm được bật.