

TB Shimmer

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يوسع الصوت إلى جزيئات متغيرة درجة الصوت ومساحة طويلة ومشرفة وعائمة.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

يمكن أن يضيف التأخير والتردد التقليديان عمقا، لكنهما لا ينشئان تلقائيا حركة صاعدة عكسية تشبه الحركة الشبيهة بالجسيمات المرتبطة بالوميض الحبيبي. إن بناء ذلك الناتج من المكونات الإضافية المنفصلة، والتأخير، والتغذية الراجعة، والتصفية، والنشر، والعشوائية هو أمر بطيء ويصعب تذكره. يجمع TB Shimmer تلك المراحل في تأثير محدد واحد للوسادات والمفاتيح والجيتار والغناء والإيقاع والحلقات ومصادر تصميم الصوت مع الحفاظ على المسار الجاف المباشر.

ما يمكن أن تتوقعه

- السحب الحبيبية الصاعدة أو المتساقطة دون تغيير مدة المقطع-Pitch -
- جزيئات مميزة يمكن أن تزدهر في غسل ستيريو متطور سلس
- التحكم المستقل في توقيت الحبوب وحجمها وكثافتها وانعكاسها وثلاثة أنواع من الاختلاف العشوائي
- انعكاسات مبكرة منتشرة وذيل متأخر طويل تمت تصفيته مع استدعاء مضيف قابل للتكرار

كيف يعمل

يقرأ TB Shimmer الأجزاء القصيرة المتداخلة من الإدخال الأخير، ويحرك طبقة الصوت الخاصة بها، وينشرها في السحابة. وتغير التوقيت، وتغير درجة الصوت يمنع الجزيئات من التصرف كنسخة واحدة واضحة، بينما يمكن أن يظل المصدر، Reverse، الأصلي مباشرة من خلال Mix.

تنتقل سحابة الجسيمات بعد ذلك إلى الانتشار المبكر وذيل أطول وأكثر اتساعا. يستمر Feedback في تغذية الطاقة مرة أخرى إلى النسيج، ويتحكم Tone في مدى بقاء السطوع، ويحدد Width الانتشار النهائي. أنشئ Time و Size و Density و Pitch وأولا؛ أضف العشوائية بعد ذلك؛ ارفع Feedback فقط بعد استقرار السحابة الأساسية.

بداية سريعة

- 1 ابدأ من Init واضبط Mix على 100 بالمائة مؤقتا حتى يصبح الهيكل الرطب واضحا.
- 2 اضبط Pitch على +12 نصف نغمات للوميض الكلاسيكي أو اختر فاصل زمني آخر.
- 3 قم بموازنة Size، Time، و Density حتى يتناسب إيقاع الحبوب أو السلاسة مع المصدر.
- 4 أضف Position Rand، Level Var، Reverse، Scatter، و Pitch Spray واحدا تلو الآخر.
- 5 ارفع Feedback فقط بعد استقرار السحابة الأساسية، ثم استخدم Tone للتحكم في السطوع المتراكم.

6 اضبط Width وأعد Mix إلى الإدخال المطلوب أو التوازن الإضافي أثناء التحقق من التوافق الأحادي ومساحة الإخراج.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النطاق مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Time

يُضبط مدى المسافة التي يقرأها كل جسيم من سجل الصوت الحديث. تبقى الإعدادات القصيرة قريبة من المصدر؛ تفصل الإعدادات الطويلة السحابة عن الهجوم دون تأخير المسار الجاف.

Size

يُضبط طول كل جسيم صوت. تبدو الجزيئات القصيرة إيقاعية ومفصلة؛ تتداخل الجزيئات الطويلة مع نغمات أكثر سلاسة وتجعل الذيل المحيط يبدو أكبر.

Density

يُضبط عدد مرات ظهور جزيئات الصوت الجديدة. Low تترك الكثافة أحداثًا وفجوات مسموعة؛ تعمل الكثافة العالية على بناء سحابة مستمرة وتغذي الصدى المحيط بقوة أكبر.

Scatter

يتنوع حجم الحبوب ومقلاة الاستريو، ويحرك حركة حتمية عشوائية سلسلة في الذيل المنتشر. فهو يتحكم في التشتت المكاني والزمني دون استبدال عناصر التحكم المخصصة Position Rand، Level Var، أو Pitch Spray.

Pitch

يُضبط النقل الأساسي لجزيئات الصوت. الأوكتاف أعلاه يخلق الوميض الكلاسيكي، والإعدادات السفلية تخلق سحبًا هابطة، ويحافظ الموضع المحايد على درجة صوت المصدر قبل تطبيق Pitch Spray.

Reverse

يضبط احتمالية تشغيل حبة فردية للخلف. تضيف قيم Low حركة استنشاق عرضية؛ تعمل القيم العالية على تحويل الهجمات إلى ازدهار عكسي بينما يظل مسار الجفاف المباشر متاحا من خلال Mix.

Feedback

يعيد الإشارة الحبيبية المفترقة إلى التاريخ ويطيل الذيل المنتشر المتأخر بشكل مستقل، مع اضمحلال الهدف لمدة تصل إلى حوالي 45 ثانية. تتراكم قيم High طبقة الصوت والطاقة، لذا ارفعها تدريجيا وراقب الذيل بعد توقف النقل.

Tone

يضبط الحد النغمي العلوي لمسار الجسيم ويخفف ذيل الصدى الطويل. الإعدادات السفلية تلقي بظلالها على التعليقات المترجمة؛ الإعدادات الأعلى تحافظ على التألق.

Width

يضبط عرض الجسيم المدمج والإشارة الرطبة المنتشرة، والانتقال من التضييق المتوافق الأحادي إلى التوسيع المتعمد. أعد التحقق من توافق الطور والأحادي كلما تم توسيع الصوت.

Mix

يمزج المسار الجاف المباشر مع الإشارة الجسيمية الكاملة والمنتشرة مبكرا والطويلة الذيل. استخدم إعدادا رطبا بالكامل على إرجاع إضافي ومزيجا أصغر على الحشوة.

Level Var

يخفض جزيئات الصوت الفردية بشكل عشوائي دون رفعها فوق المستوى الأساسي. تعمل الإعدادات الأعلى على إنشاء مجال جسيمات أقل اتساقا وعمقا أكبر.

Position Rand

يقوم بترتيب موضع القراءة لكل جسيم بطريقة عشوائية حول الإعداد Time. استخدمه لتخفيف التوقيت المتكرر دون تغيير مركز التأخير الإجمالي.

Pitch Spray

يضيف تنوعا مستقلا في درجة الصوت لأعلى ولأسفل حول إعداد Pitch. القيم الصغيرة تخلق حالة من عدم الاستقرار. القيم الكبيرة تخلق سحبا غير متجانسة أو تشبه الكتلة.

Bypass

يستخدم انتقال تجاوز خفت. Bypass يزيل النتيجة المعالجة للمقارنة؛ السماح للذيل الطويلة بالانتهاء قبل إزالة المكون الإضافي أو إغلاق الجلسة.

البرامج والدولة

يوفر Program مجموعة مصنعية كبيرة عبر المجموعات المساعدة، والمنتشرة، والتألق، والعشوائية، والنبضية، والصوتية، والجيتار، والمفاتيح، والوسادات، والظلام، والتجريبية. تحافظ إعدادات المستخدم المسبقة وجلسات DAW على جميع عناصر التحكم.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Density	يضيظ عدد الجزيئات التي يتم إنشاؤها في كل ثانية. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Feedback	يعيد التأثير إلى نفسه لبناء ذيل أطول وأكثر كثافة. قم بزيادته ببطء وشاهد مستوى الإخراج. إذا استمر الصوت في النمو بعد توقف الإدخال، قم بتقليل عنصر التحكم هذا قبل إضافة المزيد من المعالجة.
Level Var	يغير مستوى الجسيمات بحيث تبدو السحابة أقل استواء وأكثر طبقات. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Mix	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج. ارفع الصوت المعالج مؤقتا لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Pitch	يضيظ الفاصل الزمني الرئيسي للجزيئات المتلاثة. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Pitch Spray	يضيف اختلافات صغيرة أو كبيرة في درجة الصوت بين الجزيئات الفردية. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Position Rand	يختلف حيث يبدأ كل جسيم حول الإعداد Time. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Reverse	يضيظ عدد مرات تشغيل الجزيئات للخلف وتزدهر في الصوت. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Scatter	ينشر توقيت الجسيمات وحجمها وموضع الاستريو للحصول على سحابة أقل اتساقا. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Size	يحدد طول كل جسيم. تبدو القيم القصيرة مفصلة؛ تمتزج القيم الطويلة في غسيل ناعم. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Time	يضبط مدى تأخر سحابة الجسيمات عن الصوت الجاف. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Tone	يغمرق أو يضيء الجزيئات والذيل الطويل. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Width	يضبط انتشار الاستريو للصوت المعالج. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.

الاستخدامات العملية

هالة صوتية

- اضبط Pitch بين 7+ و 12+ نصف النغمات.
 - استخدم الوسيط Size و Density مع Scatter المتواضع.
 - احتفظ بـ Reverse و Position Rand و Pitch Spray منخفضة.
 - قم بتغميق Tone إذا كان الصفير ينشأ واستخدم Feedback معتدلاً.
 - امزجيه بدرجة معتدلة Mix أو ضعيه مبللاً بالكامل على aux.
- النتيجة المتوقعة: يحافظ الصوت على هجمات واضحة بينما تزدهر هالة تصاعديّة ناعمة حول نهايات العبارة.

سديم الوسادة

- استخدم Time و Size طويلة مع Density عالية.
 - اضبط Pitch على 12+ أو 19+ نصف النغمات.
 - زيادة Scatter و Position Rand و Width.
 - استخدم الوسيط Pitch Spray و Level Var للحركة الداخلية.
 - ارفع Feedback للحصول على ذيل طويل متطور وخفض Tone إذا أصبحت السحابة هشة.
- النتيجة المتوقعة: يمتد التناغم المستدام إلى سحابة منشورية واسعة تستمر في التطور بين النوتات الموسيقية.

أزهر الجيتار Reverse

- استخدم الوسيط Time و Size.
 - ارفع Reverse بقوة مع إبقاء Density معتدلاً.
 - اضبط Pitch على 12+ وأضف القليل من Pitch Spray.
 - استخدم Feedback المعتدل وقم بأتمتة Mix في نهايات العبارات.
- النتيجة المتوقعة: تظل الهجمات المنتقاة في المسار الجاف بينما تنتفخ جزينات الأوكتاف المعكوسة خلفها.

غبار طرقي

- استخدم Size القصير، و Time القصير إلى المتوسط، و Density المنخفض.
 - أبق Feedback منخفضاً.
 - زيادة Scatter و Level Var و Position Rand.
 - استخدم Pitch Spray صغيراً وقل Mix.
- النتيجة المتوقعة: يكتسب الأخدود جزينات استريو متناثرة دون أن يتحول إلى غسل ترددي مستمر.

المزائق الشائعة

Feedback أو Mix والحبوب الكثيفة يمكنها بناء الطاقة بسرعة؛ قم بخفض Pitch لأعلى، Tone ساطع، High Feedback واترك مساحة للرأس. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

يمكن أن يظل الذيل المتأخر مسموعاً لفترة طويلة بعد توقف الإدخال؛ الطباعة أو التصدير بعد الحدث المصدر الأخير. أعد أقوى تحكم نحو الحيد، وقارنه بالتجاوز بصوت عالٍ مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسماً واحداً في كل مرة.

قد يؤدي الحد الأقصى Width إلى تقليل التوافق الأحادي، بينما يمكن للحبيبات الطويلة الكثيفة أن تخفف من التعريفات العابرة والإيقاعية. قم بتقليل العرض أو الحركة وتحقق من النتيجة باللون الأحادي وكذلك الاستريو. احتفظ بالإشارات المكانية الأصلية عندما تكون مهمة للتسجيل.

تستخدم برامج PULSE قيم وقت التشغيل الحر؛ لا يطالب البرنامج الإضافي بمزامنة الإيقاع أو تكميم مقياس MIDI. قم بتغذية المكون الإضافي بنغمة واضحة واحدة في كل مرة، وقم بتأكيد المفتاح الموسيقي أو الهدف، وقلل التصحيح أو التغيير إذا أصبحت النتيجة غير مستقرة.