

TB Noise Remover

Verze: 2.2.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Snižuje specifické problémy s nahráváním, jako je syčení, hučení, cvakání, dunění a oříznuté špičky.

Co tento plug-in řeší

Dialogové, podcastové, vokální a terénní nahrávky mohou obsahovat několik různých typů chyb najednou. Jediná agresivní brána nedokáže rozlišit stabilní prostředí od hučení, cvakání nebo ořezávání. TB Noise Remover poskytuje centrální množství čištění a cílené přepínače, takže jsou zapojeny pouze požadované obnovovací moduly.

Co můžete očekávat

- Snížený okolní hluk a tón v místnosti
- Cílené ovládání hučení 50/60 Hz
- Potlačení syčení, kvílení, cvakání a tichého dunění
- Volitelná oprava oříznutých událostí

Jak to funguje

TB Noise Remover odděluje běžné problémy se záznamem do vyhrazených sekcí oprav namísto toho, aby vše vyřešil jeden široký proces. Hiss, elektrický brum, digitální kvílení, cvakání, nízké dunění a oříznuté špičky se chovají odlišně, takže každá sekce poslouchá jiný vzor.

Povolte pouze sekci, která odpovídá problému, a zvyšte její snížení, dokud nebude nežádoucí zvuk méně rušivý. Poté dostatečně ustupte, abyste zachovali dech, přechodné jevy, tón místnosti a hudební jas. Několik oprav světla obvykle zní přirozeněji než nucení jedné sekce odstranit každou stopu hluku.

Rychlý start

- 1 Začněte pouze s povoleným Basic.
- 2 Zvedněte Reduction, dokud nebude řízen stálý hluk bez vodního pohybu.
- 3 Aktivujte vždy jeden cílený modul.

- 4** Na základě nahrávky zvolte buď 50 Hz nebo 60 Hz úpravu brumu.
- 5** Zkontrolujte souhlásky řeči, dechy a hudební přechodné jevy.
- 6** Použijte Clip Repair pouze v případě, že jsou přítomny oříznuté píky.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Basic a Reduction

Basic umožňuje primární cestu obnovení širokopásmového připojení. Reduction přechází od lehkého přirozeného čištění k silnějšímu potlačení. Zvyšte ji pouze tak dlouho, dokud nebude hluk přijatelně kontrolován.

Hiss

Zaměřuje se na široký vysokofrekvenční šum, jako je šum předzesilovače nebo hluk vzduchového systému. Nadměrné používání může otupit souhlásky a činely.

50 Hz a 60 Hz Hum

Vyberte síťovou řadu, která odpovídá nahrávce. Nepovolujte obojí automaticky; použijte ten, který odpovídá skutečnému základnímu a harmonickému vzoru.

Digital Whine

Cílí na stabilní úzké elektronické tóny. Ověřte se sluchátky, protože hudební trvalé tóny mohou připomínat křučení.

Clicks

Detekuje a změkčuje izolované krátké impulsy. Použijte na klikání ústy nebo digitální klíšťata a poté se ujistěte, že přechodové jevy bubnu zůstávají nedotčeny.

Low Rumble

Snižuje velmi nízkou mechanickou, manipulační nebo dopravní energii. Zkontrolujte, zda nejsou zbytečně odstraněny základy basů a váha hlasu.

Clip Repair

Pokusy o rekonstrukci zploštělých nebo poškozených tvarů vrcholů. Nemůže obnovit informace, které nebyly nikdy zaznamenány a měly by být vyhodnocovány událost po události.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
50 Hz Hum	Snižuje elektrický brum kolem 50 Hz. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
60 Hz Hum	Snižuje elektrický brum kolem 60 Hz. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Basic	Zapne hlavní širokopásmovou čistící fázi pro obecný hluk na pozadí. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Clicks	Snižuje krátké cvakání, praskání a malé impulzní zvuky. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Clip Repair	Změkčuje drsné ploché vrcholy vytvořené přetíženým záznamem. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Digital Whine	Snižuje úzké elektronické tóny a vysoké digitální pískání. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Hiss	Snižuje stálé vysokofrekvenční syčení z mikrofonů, kazet nebo předzesilovačů. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Low Rumble	Snižuje hluboké vibrace, hluk při manipulaci a nízkofrekvenční dunění. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Reduction	Nastavuje celkovou sílu povolených modulů čištění. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.

Praktické použití

Čištění podcastů

- Povolte Basic a použijte střední hodnotu Reduction.
- Pokud šum předzesilovače zůstává, přidejte Hiss.
- Přidejte 50 nebo 60 Hz Hum, pouze když je slyšet.
- Zkontrolujte dechy a zvuky S v porovnání bypassu.

Očekávaný výsledek: Řeč se stává jasnější, zatímco přirozený prostor a artikulace zůstávají věrohodné.

Oprava záznamu v terénu

- Začněte s Low Rumble pro manipulaci nebo dopravní energii.
- Použijte Digital Whine pro stabilní elektronický tón.
- Povolte Clicks pouze v případě, že impulsy zůstanou.
- Místo maximálního Reduction použijte několik středních stupňů.

Očekávaný výsledek: Více typů chyb je redukováno, aniž by byl nutit jeden algoritmus, aby vše vyřešil.

Běžná úskalí

Obnova je subtraktivní a nemůže znovu vytvořit plně maskovaný detail. Povolte pouze část opravy, která odpovídá problému, a použijte nejmenší množství, díky kterému bude hluk méně rušivý, aniž byste odstranili užitečné detaily.

Náročné zpracování může vytvořit vodnaté nebo hradlové artefakty. Povolte pouze část opravy, která odpovídá problému, a použijte nejmenší množství, díky kterému bude hluk méně rušivý, aniž byste odstranili užitečné detaily.

Vždy zachovejte původní nahrávku. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.