

TB Shimmer

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Rozšiřuje zvuk na částice s posunutou výškou a dlouhý, jasný, plovoucí prostor.

Co tento plug-in řeší

Konvenční delay a reverb mohou přidat hloubku, ale nevytvářejí automaticky stoupající, zpětně kvetoucí pohyb podobný částicím spojený s granulárním třpytem. Vytváření, které je výsledkem samostatných zásuvných modulů pro výšku, zpoždění, zpětnou vazbu, filtrování, šíření a randomizaci, je pomalé a obtížně se vybavuje. TB Shimmer kombinuje tyto fáze v jednom deterministickém efektu pro pady, klávesy, kytaru, zpěv, perkuse, smyčky a zdroje zvukového designu při zachování přímé suché cesty.

Co můžete očekávat

- Pitch - stoupající nebo klesající zrnité mraky bez změny délky klipu
- Výrazné částice, které mohou vykvést do hladkého vyvíjejícího se stereo mytí
- Nezávislé ovládání časování zrna, velikosti, hustoty, obrácení a tří druhů náhodných variací
- Difuzní rané odrazy a dlouhý filtrovaný pozdní ocas s opakovatelným přivoláním hostitele

Jak to funguje

TB Shimmer čte krátké překrývající se kusy z nedávného vstupu, posouvá jejich výšku a rozprostírá je do oblaku. Reverse, změna časování a změna výšky tónu brání částicím, aby se chovaly jako jedna zřejmá kopie, zatímco původní zdroj může zůstat přímý přes Mix.

Oblak částic pak přechází do časně difúze a delšího prostorného ocasu. Feedback dodává energii zpět do textury, Tone řídí, kolik jasu přežije, a Width nastavuje konečné rozložení. Nejprve založte Time, Size, Density a Pitch; další přidat náhodnost; zvýšit Feedback až poté, co bude základní cloud stabilní.

Rychlý start

- 1 Začněte od Init a dočasně nastavte Mix na 100 procent, aby byla mokrá struktura čistá.
- 2 Nastavte Pitch na +12 půltóny pro klasický třpyt nebo zvolte jiný interval.
- 3 Vyvažujte Time, Size a Density, dokud rytmus zrna nebo hladkost neodpovídají zdroji.

- 4** Přidejte Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand a Pitch Spray po jednom.
- 5** Zvyšte Feedback až poté, co bude základní cloud stabilní, a poté použijte Tone k ovládní akumulovaného jasu.
- 6** Nastavte Width a vraťte Mix na požadovanou vloženou nebo pomocnou rovnováhu a zároveň zkontrolujte mono kompatibilitu a výstupní světlou výšku.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Time

Nastavuje, jak daleko zpět každá částice čte od nedávné historie zvuku. Krátká nastavení zůstávají blízko zdroje; dlouhé nastavení oddělují mrak od útoku bez zdržování suché cesty.

Size

Nastavuje délku každé zvukové částice. Krátké částice působí rytmicky a detailně; dlouhé částice se překrývají do hladších tónů a také dělají okolní ocas větší.

Density

Nastavuje, jak často se objevují nové částice zvuku. Low hustota zanechává slyšitelné události a mezery; vysoká hustota vytváří souvislý mrak a silněji vyživuje okolní reverb.

Scatter

Mění velikost zrna a stereo panorámu a řídí deterministický hladký a náhodný pohyb v difuzním konci. Ovládá prostorový a časový rozptyl, aniž by nahradil vyhrazené ovládací prvky Level Var, Position Rand nebo Pitch Spray.

Pitch

Nastavuje základní transpozici zvukových částic. O oktávu výše vytváří klasický třpyt, nižší nastavení vytváří klesající mraky a neutrální poloha zachovává zdrojovou výšku před použitím Pitch Spray.

Reverse

Nastavuje pravděpodobnost, že se jednotlivé zrno přehraje pozpátku. Hodnoty Low přidávají občasné nádechové pohyby; vysoké hodnoty mění útoky na reverzní výkvěty, zatímco přímá suchá cesta zůstává dostupná prostřednictvím Mix.

Feedback

Vrací filtrovaný zrnitý signál do historie a nezávisle prodlužuje pozdní difúzní ocas s cílovým rozpadem až na přibližně 45 sekund. Hodnoty High akumulují výšku tónu a energii, takže jej zvyšujete postupně a sledujete ocas po zastavení přepravy.

Tone

Nastavuje horní tonální limit dráhy částic a tlumí dlouhý konec reverbu. Nižší nastavení ztmaví nahromaděnou zpětnou vazbu; vyšší nastavení zachovávají jiskru.

Width

Nastavuje šířku kombinovaného signálu částic a difúzního mokrého signálu, od mono-kompatibilního zúžení k záměrnému rozšíření. Při každém rozšíření zvuku znovu zkontrolujte kompatibilitu fáze a mono.

Mix

Spojuje přímou suchou cestu s kompletním částicovým, časně rozptýleným a dlouhým signálem. Použijte plně mokré nastavení na aux return a menší směs na vložku.

Level Var

Náhodně snižuje jednotlivé částice zvuku, aniž by je zesílil nad základní úroveň. Vyšší nastavení vytváří méně rovnoměrné pole částic a větší hloubku.

Position Rand

Randomizuje polohu čtení každé částice kolem nastavení Time. Použijte jej k uvolnění opakovaného časování bez změny celkového středu zpoždění.

Pitch Spray

Přidává nezávislé kolísání výšky tónu směrem nahoru a dolů kolem nastavení Pitch. Malé hodnoty vytvářejí chorou nestabilitu; velké hodnoty vytvářejí atonální nebo shlukovité mraky.

Bypass

Používá změkčený obtokový přechod. Bypass odebere zpracovaný výsledek pro porovnání; před odebráním zásuvného modulu nebo ukončením relace nechte dlouhé ocasy dokončit.

Programy a stát

Program poskytuje rozsáhlou tovární kolekci napříč užitkovými, difuzními, jiskrnými, náhodnými, pulzními, vokálními, kytarovými, klávesami, pady, temnými a experimentálními skupinami.

Uživatelská předvolba a relace DAW zachovávají všechny ovládací prvky.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Density	Nastavuje, kolik částic se vytvoří každou sekundu. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Feedback	Vrací efekt do sebe a vytváří delší a intenzivnější ocas. Pomalu zvyšujte a sledujte výstupní úroveň. Pokud zvuk po zastavení vstupu stále narůstá, snižte tento ovládací prvek před přidáním dalšího zpracování.
Level Var	Mění úroveň částic, takže mrak působí méně plochým a více vrstveným. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Pitch	Nastavuje hlavní interval tónů třpytivých částic. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Pitch Spray	Přidá malé nebo velké rozdíly v roztecích mezi jednotlivými částicemi. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Position Rand	Mění se, kde každá částice začíná kolem nastavení Time. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Reverse	Nastavuje, jak často se částice přehrávají pozpátku a přecházejí do zvuku. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Scatter	Rozprostírá časování částic, velikost a stereo polohu pro méně rovnoměrný oblak. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Size	Nastavuje délku každé částice. Krátké hodnoty zní podrobně; dlouhé hodnoty se mísí do hladkého mytí. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Time	Nastavuje, jak daleko za suchým zvukem začíná oblak částic. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Tone	Ztmaví nebo zesvětlí částice a dlouhý ocas. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Width	Nastavuje stereo šíření zpracovaného zvuku. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.

Praktické použití

Vokální halo

- Nastavte Pitch mezi +7 a +12 půltóny.
- Použijte střední Size a Density se skromným Scatter.
- Udržujte Reverse, Position Rand a Pitch Spray nízké.
- Ztmavte Tone, pokud se zvyšuje sykavost, a použijte střední Feedback.
- Smíchejte při konzervativním Mix nebo umístěte zcela mokry na pomocný prostředek.

Očekávaný výsledek: Zpěv si zachovává srozumitelné útoky, zatímco kolem koncovek frází kvete jemné vzestupné halo.

Pad mlhovina

- Použijte dlouhé Time a Size s vysokým Density.
- Nastavte Pitch na +12 nebo +19 půltóny.
- Zvyšte Scatter, Position Rand a Width.
- Pro vnitřní pohyb použijte médium Pitch Spray a Level Var.
- Zvedněte Feedback pro dlouhý vyvíjející se ocas a snižte Tone, pokud mrak zkřehne.

Očekávaný výsledek: Trvalá harmonie se rozšiřuje do širokého hranolového mraku, který se dále vyvíjí mezi tóny.

Reverse kytarový květ

- Použijte médium Time a Size.
- Zvyšte Reverse silně, zatímco Density udržujte mírné.
- Nastavte Pitch na +12 a přidejte trochu Pitch Spray.
- Použijte střední Feedback a automatizujte Mix na koncovky frází.

Očekávaný výsledek: Vybrané útoky zůstávají na suché dráze, zatímco částice obrácené oktávy za nimi bobtnají.

Perkusní prach

- Použijte krátké Size, krátké až střední Time a nízké Density.
- Udržujte Feedback nízko.
- Zvyšte Scatter, Level Var a Position Rand.
- Použijte malý Pitch Spray a snižte Mix.

Očekávaný výsledek: Drážka získává rozptýlené stereo částice, aniž by se změnila v nepřetržitý reverb wash.

Běžná úskalí

High Feedback, světlý Tone, nahoru Pitch a hustá zrna mohou rychle vytvářet energii; snížit Mix nebo Feedback a ponechat prostor. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Pozdní ocas může zůstat slyšitelný po dlouhou dobu po zastavení vstupu; tisk nebo export za poslední zdrojovou událost. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Extrémní Width může snížit mono kompatibilitu, zatímco hustá dlouhá vlákna mohou změkčit přechodné jevy a rytmickou definici. Zmenšete šířku nebo pohyb a zkontrolujte výsledek v mono i stereo. Zachovejte původní prostorové podněty, pokud jsou pro nahrávku důležité.

Programy PULSE používají hodnoty volného času; plug-in nepožaduje synchronizaci tempa ani kvantizaci MIDI stupnice. Vkládejte do plug-inu jednu čistou notu po druhé, potvrďte hudební klíč nebo cíl a omezte opravu nebo variaci, pokud se výsledek stane nestabilním.