

TB Vocoder

Verze: Current | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Umístí rytmus a artikulaci jednoho zvuku do tónu jiného zvuku.

Co tento plug-in řeší

Klasické vokodéry mohou vyžadovat samostatnou syntezátorovou stopu a poskytují malou kontrolu nad srozumitelností. TB Vocoder může použít svůj vnitřní nosič pro okamžitou operaci nebo přijmout postranní řetězec, zatímco rozsah analýzy, načasování obálky, potisk, bělení, sykavost a design nosiče zůstávají nezávisle nastavitelné.

Co můžete očekávat

- Klasická robotická řeč a tón hovorového boxu
- Transformace Whisper, Morph, Ring Mod a Invert
- Vnitřní nosič, který se pohybuje z malého soustředěného zásobníku do velkého cloudu
- Detailní kontrola nad artikulací, rozlišením pásma, šířkou a sykavostí

Jak to funguje

TB Vocoder bere měnící se artikulaci jednoho zvuku a aplikuje ji na trvalý tón jiného. Modulátor dodává rytmus, souhlásky a pohyb obálky; dopravce dodává rozteč a základní barvu. Banka frekvenčních oblastí spojuje tyto dvě role.

Ovládací prvky pásma a rozsahu určují, kolik detailů se přenese, ovládací prvky obálky rozhodují, jak rychle nosič následuje modulátor, a ovládací prvky Imprint nebo Clarity zachovávají srozumitelnost. Nejprve vytvořte stabilní nosič a jasný modulátor, poté rozšiřte zvuk nebo přidejte charakter poté, co jsou slova nebo rytmus srozumitelný.

Rychlý start

- 1 Začněte s Type nastaveným na Vocoder, Sidechain vypnutým a plně mokrým Mix.
- 2 Začněte se středním nastavením Bands a vyberte užitečnou oblast Range Low a Range High.
- 3 Tune Attack a Release pro srozumitelnost.
- 4 Upravte Carrier Tune, Počet, Color, Rezonanci a Width.

- 5** K objasnění řeči použijte Imprint, Detail, Whiten a Sibilance.
- 6** Další Type vyzkoušejte až poté, co bude fungovat základní nosič.
- 7** Nastavte Output a konečné Mix.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Type

Vocoder aplikuje obálky kanálů, Whisper nahrazuje výšku tónu energií podobnou šumu, Morph mísí spektrální identity, Ring Mod násobí struktury pro metalická postranní pásma a Invert_ vytváří inverzní spektrální vztah.

Bands a rozsah analýzy

Bands nastavuje rozlišení analýzy, zatímco Range Low a Range High omezují analyzované spektrum. Méně kapel zní klasicky a hrubě; více pásem zlepšuje srozumitelnost při použití většího výpočetního výkonu.

Časování obálky

Attack následuje novou artikulaci; Release drží nebo uvolňuje každé pásmo. Fast časování je ostré, zatímco pomalejší časování je plynulejší a legatnější.

Interní nosič

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone a Width vytvářejí zdroj syntezátoru. Počet se pohybuje od malého soustředěného zásobníku až po velký mrak.

Sidechain

Povolte Sidechain, aby používal vstup externí nosné, když jej hostitel poskytuje. Směrování musí být nakonfigurováno v DAW.

Imprint a jasnost

Imprint nastavuje sílu přenosu modulátoru. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibillance, Warp, a Shift, tvarová čistota a pohyb podlahy, hluk

Mix a Output

Mix kombinuje transformovaný výsledek s původním modulátorem. Output kompenzuje konečnou úroveň. Programy pokrývají čistotu vysílání, roboty, sbory, šepot a rozbité stroje.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Attack	Nastavuje, jak rychle efekt zareaguje, když zvuk začne. Rychlejší hodnoty ovládají předeek; pomalejší hodnoty udrží větší razanci. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Bands	Nastavuje, kolik frekvenčních řezů nese tvar řeči. Více pásem zní čistěji; méně kapel zní více vintage. Pohybuje s ním postupně a poslouvejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechtejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Carrier Count	Nastavuje, kolik vnitřních nosných hlasů je navrstveno dohromady. Pohybuje s ním postupně a poslouvejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Carrier Resonance	Mění ostrost a tonální zaměření vnitřních nosných hlasů. Pohybuje s ním postupně a poslouvejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Carrier Tune	Vybere hlavní notu nebo tonální oblast použitou tímto ovládacím prvkem. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Color	Mění celkový jas a tonální charakter. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Detail	Nastavuje, kolik jemné řeči a přechodných detailů se přenese. Pohybuje s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Floor	Nastavuje, jak tichý může být vstup, než se přenášený pohyb uzavře. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
Imprint	Nastavuje, jak silně se na nosič tiskne artikulace a rytmus vstupu. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Output	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Pressure	Dodává přenesené obálce hustotu a pevnost. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Range High	Nastavuje nejvyšší frekvenci použitou k přenosu artikulace. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Range Low	Nastaví nejnižší frekvenci použitou k přenosu artikulace. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Release	Nastavuje, jak rychle se efekt uvolní poté, co se zvuk ztiší. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchajte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
Shift	Posune vybranou výšku nebo frekvenční strukturu nahoru nebo dolů. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Sibilance	Obnovuje nebo zdůrazňuje souhlásky jako S a T pro jasnější slova. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Sidechain	Používá externí zvuk jako nosič namísto interního nosiče. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Tone	Ztmaví nebo zesvětlí výsledek vokodéru. Širokým pohybem najděte užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Type	Volí charakter zvuku nebo styl zpracování. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Warp	Roztáhne nebo posune tvar přenesené frekvence pro jiný vokální charakter. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Whiten	Vyrovňuje nosné spektrum, takže detaily řeči se přenášejí jasněji. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Width	Nastavuje stereo šíření zpracovaného zvuku. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.

Praktické použití

Jasný hlas robota

- Použijte Vocoder s 32-64 pásmy.
- Použijte rychlé Attack a střední Release.
- Nastavte Imprint vysoko a přidejte Sibilance.
- Použijte jasný vnitřní nosič se střední rezonancí.

Očekávaný výsledek: Řeč zůstává srozumitelná a zároveň se stává silně syntetickou.

Externí hudební nosič

- Nasměrujte syntezátor do postranního řetězce plug-inu.
- Povolit Sidechain.
- Přizpůsobte rozsah analýzy syntezátoru a hlasu.
- Použijte Mix na 100 procent na návratnost efektu.

Očekávaný výsledek: Hlas artikuluje rytmus a harmonii vnějšího nosiče.

Běžná úskalí

Dostupnost Sidechain a pojmenování sběrnice se liší podle DAW. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Více kapel není vždy muzikálnější. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

High počty nosných, šířka a rezonance mohou vytvářet velké vrcholy. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.