

TB Noise Remover

Version: 2.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Reduziert spezifische Aufnahme Probleme wie Rauschen, Brummen, Klicken, Rumpeln und abgeschnittene Spitzen.

Was dieses Plug-in löst

Dialog-, Podcast-, Gesangs- und Feldaufnahmen können mehrere verschiedene Fehlertypen gleichzeitig enthalten. Ein einzelnes aggressives Gate kann eine gleichmäßige Umgebungsgeräusche nicht von Brummen, Klickgeräuschen oder Übersteuerungen unterscheiden. TB Noise Remover bietet eine zentrale Bereinigungsmenge und gezielte Schalter, sodass nur die erforderlichen Wiederherstellungsmodule aktiviert werden.

Was Sie erwarten können

- Reduzierter Umgebungslärm und Raumton
- Gezielte 50/60-Hz-Brummkontrolle
- Unterdrückung von Zischen, Winseln, Klicken und leisem Rumpeln
- Optionale Reparatur abgeschnittener Ereignisse

Wie es funktioniert

TB Noise Remover unterteilt häufige Aufzeichnungsprobleme in spezielle Reparaturabschnitte, anstatt einen umfassenden Prozess zur Lösung aller Probleme aufzufordern. Hiss, elektrisches Brummen, digitales Pfeifen, Klickgeräusche, leises Rumpeln und abgeschnittene Spitzen verhalten sich unterschiedlich, sodass jeder Abschnitt auf ein anderes Muster wartet.

Aktivieren Sie nur den Abschnitt, der dem Problem entspricht, und erhöhen Sie die Reduzierung, bis der unerwünschte Ton weniger störend ist. Dann drosseln Sie so viel, dass Atem, Transienten, Raumklang und musikalische Helligkeit erhalten bleiben. Mehrere leichte Reparaturen klingen normalerweise natürlicher, als einen Abschnitt dazu zu zwingen, jede Spur von Geräuschen zu entfernen.

Schnellstart

1. Beginnen Sie mit nur aktiviertem Basic.

- 2** Erhöhen Sie Reduction, bis ein gleichmäßiger Lärm ohne wässrige Bewegung unter Kontrolle ist.
- 3** Aktivieren Sie jeweils ein Zielmodul.
- 4** Wählen Sie je nach Aufnahme entweder eine 50-Hz- oder eine 60-Hz-Brummbehandlung.
- 5** Überprüfen Sie Sprachkonsonanten, Atemzüge und musikalische Transienten.
- 6** Verwenden Sie Clip Repair nur, wenn abgeschnittene Spitzen vorhanden sind.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Basic und Reduction

Basic aktiviert den primären Breitband-Wiederherstellungspfad. Reduction geht von einer leichten natürlichen Bereinigung hin zu einer stärkeren Unterdrückung. Erhöhen Sie den Wert nur, bis das Geräusch einigermaßen unter Kontrolle ist.

Hiss

Zielt auf breite hochfrequente Geräusche wie Vorverstärkerrauschen oder Luftsystemgeräusche ab. Übermäßiger Gebrauch kann Konsonanten und Becken stumpf machen.

50 Hz und 60 Hz Hum

Wählen Sie die zur Aufnahme passende Netzfamilie aus. Aktivieren Sie nicht beides automatisch. Verwenden Sie diejenige, die dem tatsächlichen Grund- und Harmoniemuster entspricht.

Digital Whine

Zielt auf stabile, schmale elektronische Töne ab. Überprüfen Sie dies mit Kopfhörern, da anhaltende Musiknoten einem Jammern ähneln können.

Clicks

Erkennt und dämpft isolierte kurze Impulse. Verwenden Sie es bei Mundclicks oder digitalen Ticks und stellen Sie dann sicher, dass die Trommeltransienten intakt bleiben.

Low Rumble

Reduziert sehr geringe mechanische, Handhabungs- oder Verkehrsenergie. Stellen Sie sicher, dass Bassfundamente und Stimmgewichte nicht unnötig entfernt werden.

Clip Repair

Versuche, abgeflachte oder beschädigte Gipfformen zu rekonstruieren. Es kann keine Informationen wiederherstellen, die nie aufgezeichnet wurden, und sollte Ereignis für Ereignis ausgewertet werden.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
50 Hz Hum	Reduziert elektrisches Brummen auf Basis von etwa 50 Hz. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
60 Hz Hum	Reduziert elektrisches Brummen auf Basis von etwa 60 Hz. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Basic	Schaltet die Hauptstufe zur Breitbandbereinigung für allgemeine Hintergrundgeräusche ein. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweiß erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Clicks	Reduziert kurze Klicks, Knackgeräusche und kleine Impulsgeräusche. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Clip Repair	Mildert die harten, flachen Spitzen, die durch eine überlastete Aufnahme entstehen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Digital Whine	Reduziert schmale elektronische Töne und hohes digitales Pfeifen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Hiss	Reduziert stetiges Hochfrequenzrauschen von Mikrofonen, Tonbändern oder Vorverstärkern. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Low Rumble	Reduziert tiefe Vibrationen, Handhabungsgeräusche und niederfrequentes Rumpeln. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Reduction	Legt die Gesamtstärke der aktivierten Bereinigungsmodule fest. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.

Praktische Anwendungen

Podcast-Bereinigung

- Aktivieren Sie Basic und verwenden Sie moderates Reduction.
- Fügen Sie Hiss hinzu, wenn das Vorverstärkerrauschen bestehen bleibt.
- Fügen Sie 50 oder 60 Hz Hum hinzu, nur wenn es hörbar ist.
- Überprüfen Sie Atemzüge und S-Geräusche im Bypass-Vergleich.

Erwartetes Ergebnis: Die Sprache wird klarer, der natürliche Raum und die Artikulation bleiben glaubwürdig.

Reparatur der Feldaufzeichnung

- Beginnen Sie mit Low Rumble für Handhabungs- oder Verkehrsenergie.
- Verwenden Sie Digital Whine für einen stabilen elektronischen Ton.
- Aktivieren Sie Clicks nur, wenn weiterhin Impulse vorhanden sind.
- Verwenden Sie mehrere moderate Stufen statt maximal Reduction.

Erwartetes Ergebnis: Mehrere Fehlertypen werden reduziert, ohne dass ein Algorithmus gezwungen wird, alles zu lösen.

Häufige Fallstricke

Die Wiederherstellung ist subtraktiv und kann keine vollständig maskierten Details wiederherstellen. Aktivieren Sie nur den Reparaturabschnitt, der dem Problem entspricht, und verwenden Sie die kleinste Menge, die das Rauschen weniger störend macht, ohne nützliche Details zu entfernen.

Bei starker Verarbeitung können wässrige oder geschlossene Artefakte entstehen. Aktivieren Sie nur den Reparaturabschnitt, der dem Problem entspricht, und verwenden Sie die kleinste Menge, die das Rauschen weniger störend macht, ohne nützliche Details zu entfernen.

Bewahren Sie stets die Originalaufnahme auf. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.