

TB Step Shifter

Version: Current | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Verschiebt ausgewählte Harmonische, um eine neue Tonhöhe und einen neuen Klang zu erzeugen, ohne den gesamten Klang wie üblich zu verschieben.

Was dieses Plug-in löst

Herkömmliche Tonhöhenverschiebung verschiebt alle Spektralkomponenten zusammen. TB Step Shifter verfolgt eine Tonhöhenquelle, identifiziert ihre harmonische Reihe und verschiebt ausgewählte Harmonische. Dies ermöglicht eine Tonhöhenverschiebung oder eine Umfärbung der oberen Harmonischen, während mehr vom ursprünglichen Timing und, im Colorize-Modus, der Grundton erhalten bleibt.

Was Sie erwarten können

- Harmonische Reihentransposition
- Oberharmonische Umfärbung mit geerdetem Grundton
- Fast oder feine Analyseauflösung
- Kontinuierliche Trocken-/Nass- und harmonische Auswahlsteuerung

Wie es funktioniert

TB Step Shifter verschiebt ausgewählte harmonische Details in diskreten Schritten, anstatt das gesamte Signal als einen Block zu verschieben. Dadurch verändern sich sowohl der Tonhöheneindruck als auch der Klang, wodurch lebhaft Harmonien, synthetische Kanten und spielerische oder mechanische Bewegungen entstehen, während ein Teil der ursprünglichen Identität erhalten bleibt.

Pitch legt die allgemeine Richtung fest, Step bestimmt die Größe jeder Bewegung und Resolution entscheidet, wie fein das Spektrum aufgeteilt wird. Colorize ändert den resultierenden Ton und Mix stellt die trockene Quelle wieder her. Beginnen Sie mit einem einfachen, anhaltenden Ton, damit das Schrittmuster gut zu hören ist, bevor Sie es auf komplexes Material anwenden.

Schnellstart

- 1 Verwenden Sie eine saubere monophone Quelle mit klarer Tonhöhe.

- 2** Wählen Sie Fast für bewegte Linien oder Fine für anhaltende Töne.
- 3** Legen Sie Pitch fest.
- 4** Erhöhen Sie Step, bis sich genügend Harmonische bewegen.
- 5** Aktivieren Sie Colorize für die Klangfarbenverschiebung statt für die Verschiebung ganzer Noten.
- 6** Setzen Sie Mix im Kontext.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Pitch

Legt fest, wie weit und in welche Richtung die ausgewählte harmonische Struktur verschoben wird.

Step

Steuert, wie viel von der harmonischen Struktur an der Verschiebung beteiligt ist. Niedrigere Werte wirken sich auf weniger Komponenten aus; Höhere Werte transformieren einen größeren Teil der Serie.

Colorize

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die erkannte harmonische Reihe als Tonhöhen effekt verschoben. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Grundton geerdet bleiben, während sich die oberen Harmonischen bewegen, wodurch eine neue Klangidentität entsteht.

Resolution

Fast reagiert schneller und eignet sich für sich ändernde Notizen; Fine verwendet eine detailliertere Analyse und eignet sich für stabiles, nachhaltiges Material.

Mix und Programme

Mix mischt die Rekonstruktion mit dem Original. Die Programme umfassen saubere Oktave, Quinte, tiefe Oktave, Untergewicht, harmonisches Glas und warme Patina.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Colorize	Fügt den verschobenen Harmonischen einen wärmeren, farbigeren Charakter hinzu. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Pitch	Verschiebt die Tonhöhe des verarbeiteten Klangs nach oben oder unten. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Resolution	Wählt eine schnellere Reaktion oder feinere harmonische Details. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Step	Wählt aus, welcher Teil der harmonischen Reihe durch die Steuerung Pitch verschoben wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Praktische Anwendungen

Harmonische Farbe

- Aktivieren Sie Colorize.
- Stellen Sie Pitch auf +7 oder +12 Halbtöne ein.
- Verwenden Sie die mittlere Auflösung Step und Fine.
- Unten vollständig nass vermischen.

Erwartetes Ergebnis: Das Notenzentrum bleibt erkennbar, während Obertöne eine glasige oder verschobene Farbe annehmen.

Spektrale Oktave

- Deaktivieren Sie Colorize.
- Setzen Sie Pitch auf +12 oder -12.
- Erhöhen Sie Step und wählen Sie die Auflösung, die der Leistung entspricht.

Erwartetes Ergebnis: Die verfolgte harmonische Reihe bewegt sich in Richtung einer deutlichen Oktavtransformation.

Häufige Fallstricke

Polyphone oder verrauschte Quellen können die grundlegende Abtastung beeinträchtigen. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Sehr niedrige Grundfrequenzen liefern möglicherweise nicht genügend stabile Harmonische. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Der Effekt unterscheidet sich bewusst von der transparenten breitbandigen Tonhöhenverschiebung. Führen Sie dem Plug-in eine klare Note nach der anderen zu, bestätigen Sie die Tonart oder das Ziel und reduzieren Sie die Korrektur oder Variation, wenn das Ergebnis instabil wird.