

TB Shimmer

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Rozszerza dźwięk na cząstki o przesuniętym tonie i długą, jasną, pływającą przestrzeń.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Konwencjonalne opóźnienie i pogłos mogą dodać głębi, ale nie tworzą automatycznie wznoszącego się, odwróconego, cząsteczkowego ruchu kojarzonego z ziarnistym połyskiem. Budowanie, które wynika z oddzielnych wtyczek wysokości, opóźnienia, sprzężenia zwrotnego, filtrowania, dyfuzji i randomizacji, jest powolne i trudne do przypomnienia. TB Shimmer łączy te etapy w jeden deterministyczny efekt dla padów, klawiszy, gitary, wokalu, perkusji, pętli i źródeł projektowania dźwięku, zachowując jednocześnie bezpośrednią, suchą ścieżkę.

Czego możesz się spodziewać

- Pitch – wznoszące się lub opadające ziarniste chmury bez zmiany czasu trwania klipu
- Wyraźne cząsteczki, które mogą rozkwitnąć, tworząc płynnie rozwijający się efekt stereo
- Niezależna kontrola czasu ziarna, rozmiaru, gęstości, odwrócenia i trzech rodzajów losowej zmienności
- Rozproszone wczesne odbicia i długi, przefiltrowany późny ogon z powtarzalnym przywoływaniem żywiciela

Jak to działa

TB Shimmer odczytuje krótkie, nakładające się fragmenty z ostatnich danych wejściowych, przesuwa ich wysokość i rozprowadza je w chmurze. Reverse, zmiany czasu i zmiany wysokości tonu sprawiają, że cząstki nie zachowują się jak jedna oczywista kopia, podczas gdy oryginalne źródło może pozostać bezpośrednie poprzez Mix.

Chmura cząstek przechodzi następnie do wczesnej dyfuzji i dłuższego, przestrzennego ogona. Feedback dostarcza energię z powrotem do tekstury, Tone kontroluje, ile jasności przetrwa, a Width ustawia końcowy rozrzut. Najpierw ustal Time, Size, Density i Pitch; następnie dodaj losowość; podnieś Feedback dopiero po ustabilizowaniu się chmury podstawowej.

Szybki start

- 1** Zaczynij od Init i ustaw tymczasowo Mix na 100 procent, aby mokra struktura była przejrzysta.
- 2** Ustaw Pitch na +12 półtony, aby uzyskać klasyczny połysk lub wybierz inny interwał.
- 3** Balansuj Time, Size i Density, aż rytm lub gładkość ziaren będzie odpowiadać źródłu.
- 4** Dodaj pojedynczo Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand i Pitch Spray.
- 5** Podnieś Feedback dopiero, gdy podstawowa chmura będzie stabilna, a następnie użyj Tone, aby kontrolować skumulowaną jasność.
- 6** Ustaw Width i zwróć Mix do wymaganej wkładki lub balansu pomocniczego, sprawdzając kompatybilność mono i zapas wyjściowy.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Time

Ustawia odległość, jaką każda cząstka odczytuje z najnowszej historii dźwięku. Krótkie ustawienia pozostają blisko źródła; długie ustawienia oddzielają chmurę od ataku, nie opóźniając suchej ścieżki.

Size

Ustawia długość każdej cząstki dźwięku. Krótkie cząsteczki sprawiają wrażenie rytmicznych i szczegółowych; długie cząsteczki nakładają się na gładze odcienie, a także sprawiają, że otaczający ogon wydaje się większy.

Density

Ustawia częstotliwość pojawiania się nowych cząsteczek dźwięku. Low gęstość pozostawia słyszalne zdarzenia i przerwy; wysoka gęstość tworzy ciągłą chmurę i mocniej zasila otaczający pogłos.

Scatter

Zmienia wielkość ziaren i panoramę stereo oraz steruje deterministycznym, płynnym i losowym ruchem w rozproszonym ogonie. Kontroluje rozproszenie przestrzenne i czasowe bez wymiany dedykowanych elementów sterujących Level Var, Position Rand lub Pitch Spray.

Pitch

Ustawia podstawową transpozycję cząstek dźwięku. Oktawa powyżej tworzy klasyczny połysk, niższe ustawienia tworzą opadające chmury, a pozycja neutralna zachowuje ton źródłowy przed zastosowaniem Pitch Spray.

Reverse

Ustawia prawdopodobieństwo, że pojedyncze ziarno będzie odtwarzane wstecz. Wartości Low dodają sporadyczne ruchy wdechowe; wysokie wartości zamieniają ataki w odwrotne ataki, podczas gdy bezpośrednia sucha ścieżka pozostaje dostępna przez Mix.

Feedback

Zwraca przefiltrowany sygnał ziarnisty do historii i niezależnie wydłuża późny ogon rozproszony, z docelowym zanikiem do około 45 sekund. Wartości High kumulują wysokość i energię, dlatego podnoś ją stopniowo i monitoruj ogon po zatrzymaniu transportu.

Tone

Ustawia górną granicę tonalną ścieżki cząstek i tłumi długi ogon pogłosu. Niższe ustawienia przyciemniają skumulowane sprzężenie zwrotne; wyższe ustawienia zachowują blask.

Width

Ustawia szerokość połączonego mokrego sygnału cząsteczkowego i rozproszonego, przechodząc od zwężenia monokompatybilnego do celowego poszerzenia. Sprawdź ponownie kompatybilność fazową i monofoniczną za każdym razem, gdy dźwięk zostanie poszerzony.

Mix

Łączy bezpośrednią suchą ścieżkę z pełnym sygnałem cząsteczkowym, wcześniej rozproszonym i sygnałem o długim ogonie. Użyj ustawienia w pełni mokrego na powrocie Aux i mniejszej mieszanki na wkładce.

Level Var

Losowo obniża pojedyncze cząsteczki dźwięku bez zwiększania ich powyżej poziomu podstawowego. Wyższe ustawienia tworzą mniej jednolite pole cząstek i większą głębię.

Position Rand

Losowo losuje pozycję odczytu każdej cząstki wokół ustawienia Time. Użyj go, aby poluzować powtarzające się taktowanie bez zmiany ogólnego centrum opóźnienia.

Pitch Spray

Dodaje niezależną zmianę wysokości tonu w górę i w dół wokół ustawienia Pitch. Małe wartości powodują niestabilność chóralską; duże wartości tworzą chmury atonalne lub przypominające klastry.

Bypass

Używa zmiękczonego przejścia obejściowego. Bypass usuwa przetworzony wynik do porównania; poczekaj, aż długie ogony dobiegną końca przed usunięciem wtyczki lub zamknięciem sesji.

Programy i stan

Program zapewnia dużą kolekcję fabryczną obejmującą grupy użytkowe, rozproszone, błyszczące, losowe, pulsacyjne, wokalne, gitarowe, klawiszowe, pady, grupy ciemne i eksperymentalne.

Ustawienia wstępne użytkownika i sesje DAW zachowują wszystkie elementy sterujące.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Density	Ustawia liczbę cząstek tworzonych w każdej sekundzie. Zaczynaj od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Feedback	Zwraca efekt do siebie, tworząc dłuższy i bardziej intensywny ogon. Zwiększaj go powoli i obserwuj poziom wyjściowy. Jeśli dźwięk nadal narasta po zatrzymaniu sygnału wejściowego, zmniejsz tę kontrolę przed dodaniem dalszego przetwarzania.
Level Var	Zmienia poziom cząstek, dzięki czemu chmura wydaje się mniej płaska i bardziej warstwowa. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Mix	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Pitch	Ustawia główny interwał tonu cząstek migoczących. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Pitch Spray	Dodaje małe lub duże różnice wysokości pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Position Rand	Różni się miejscem, gdzie zaczyna się każda cząstka, wokół ustawienia Time. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Reverse	Ustawia częstotliwość odtwarzania cząstek do tyłu i pojawiania się w dźwięku. Zaczynij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Scatter	Rozkłada czas, rozmiar i położenie cząstek w stereo, tworząc mniej jednolitą chmurę. Zaczynij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Size	Ustawia długość każdej cząstki. Krótkie wartości brzmią szczegółowo; długie wartości łączą się w gładkie pranie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Time	Ustawia, jak daleko za suchym dźwiękiem zaczyna się chmura cząstek. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Tone	Przyciemnia lub rozjaśnia cząsteczki i długi ogon. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Width	Ustawia rozkład stereo przetworzonego dźwięku. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.

Praktyczne zastosowania

Aureola wokalna

- Ustaw Pitch pomiędzy półtonami +7 i +12.
- Użyj medium Size i Density ze skromnym Scatter.
- Utrzymuj niskie wartości Reverse, Position Rand i Pitch Spray.
- Przyciemnij Tone, jeśli sybilans się zwiększa i użyj umiarkowanego Feedback.
- Zmiksuj na konserwatywnym poziomie Mix lub umieść całkowicie mokre na urządzeniu dodatkowym.

Oczekiwany wynik: Wokal utrzymuje zrozumiałe ataki, podczas gdy wokół końcówek fraz rozkwita miękka, wznosząca się aureola.

Mgławica Pad

- Użyj długich Time i Size z wysokim Density.
- Ustaw Pitch na +12 lub +19 półtonów.
- Zwiększ Scatter, Position Rand i Width.
- Do ruchu wewnętrznego użyj medium Pitch Spray i Level Var.
- Podnieś Feedback, aby uzyskać długi ewoluujący ogon i obniż Tone, jeśli chmura stanie się krucha.

Oczekiwany wynik: Trwała harmonia rozszerza się w szeroką pryzmatyczną chmurę, która ewoluuje pomiędzy nutami.

Reverse rozkwit gitary

- Użyj nośnika Time i Size.
- Podnieś mocno Reverse, utrzymując Density umiarkowanie.
- Ustaw Pitch na +12 i dodaj trochę Pitch Spray.
- Użyj umiarkowanego Feedback i zautomatyzuj Mix w zakończeniach fraz.

Oczekiwany wynik: Wybrane ataki pozostają na suchej ścieżce, podczas gdy cząstki o odwróconej oktawie puchną za nimi.

Uderzeniowy pył

- Użyj krótkiego Size, krótkiego do średniego Time i niskiego Density.
- Utrzymuj Feedback na niskim poziomie.
- Zwiększ Scatter, Level Var i Position Rand.
- Użyj małego Pitch Spray i zmniejsz Mix.

Oczekiwany wynik: Rowek zyskuje rozproszone cząsteczki stereo, nie zmieniając się w ciągły efekt pogłosu.

Typowe pułapki

High Feedback, jasny Tone, w górę Pitch i gęste ziarna mogą szybko wytwarzać energię; opuść Mix lub Feedback i pozostaw wolną przestrzeń. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Późny ogon może pozostać słyszalny przez długi czas po zatrzymaniu sygnału wejściowego; wydrukuj lub wyeksportuj poza ostatnie zdarzenie źródłowe. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Ekstremalny Width może zmniejszyć kompatybilność monofoniczną, podczas gdy gęste, długie ziarna mogą złagodzić stany przejściowe i definicję rytmiczną. Zmniejsz szerokość lub ruch i sprawdź wynik w trybie mono i stereo. Zachowaj oryginalne wskazówki przestrzenne, jeśli są one ważne dla nagrania.

Programy PULSE wykorzystują wartości czasu swobodnego; wtyczka nie wymaga synchronizacji tempa ani kwantyzacji skali MIDI. Wprowadź do wtyczki jedną wyraźną nutę na raz, potwierdź tonację muzyczną lub cel i zmniejsz korektę lub zmienność, jeśli wynik stanie się niestabilny.