

TB Delay

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Создает повторяющееся эхо, ритмическое пространство и развивающиеся текстуры обратной связи.

Что решает этот плагин

Обычная задержка повторяет фиксированную копию. TB Delay предназначен для повторов, которые изменяются в каждом цикле, но при этом охватывает точное служебное эхо, пощечину, дуал, пинг-понг, соотношение и работу с привязкой к темпу. Character, преобразования цвета, модуляции и зернистости могут существовать внутри цикла обратной связи или после него.

Чего вы можете ожидать

- Утилита Clean и задержка с синхронизацией по темпу
- Stereo двойные, пинг-понговые, пропорциональные и многократные шаблоны
- Таре, BBD и цифровой символ.
- Pitch, частотный сдвиг, реверс, диффузия и гранулярная эволюция

Как это работает

TB Delay сохраняет входящий звук и воспроизводит его позже в виде одного или нескольких повторов. Feedback возвращает эти повторы в задержку, чтобы они продолжались, в то время как стереостиль, интервал и синхронизация определяют, будет ли результат выглядеть как простое эхо, ритмический рисунок или широкая движущаяся последовательность.

Character, фильтрация, модуляция, диффузия, высота тона, сдвиг частоты, реверс и обработка зерна могут изменить форму повторов. Transform Route решает, будут ли эти изменения накапливаться внутри цикла обратной связи или оставаться за его пределами. Сначала создайте стабильное эхо, контролируйте обратную связь, а затем добавляйте по одному преобразованию за раз, чтобы эволюция оставалась целенаправленной.

Быстрый старт

- 1 Выберите Free, Sync или Tune и установите Delay Time или Division.

- 2** Выберите Style, Taps, Spacing и Width.
- 3** Сначала установите Feedback ниже автоколебаний.
- 4** Выберите Character и установите Drive, Age, Low Cut и High Cut.
- 5** Добавьте модуляцию или Smear/Size.
- 6** Выберите маршрутизацию преобразования Loop или Post, затем добавьте Pitch, Shift, Reverse или Grain.
- 7** Установите Duck, Mix и Output.
- 8** Используйте Freeze только после контроля уровня цикла.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Time режимы

Free использует Delay Time в миллисекундах. Sync использует темп хоста и Division. Tune рассматривает задержку как интервал гребенки, связанный с высотой тона. Time Change выбирает Crossfade или Glide при изменении времени.

Стили и краны

Single, Dual, Ping Pong и Ratio определяют топологию стерео. Taps выбирает 1, 2, 4 или 8 повторов; Их распространяют Spacing, Swing, Offset, Diverge и Width.

Feedback и безопасность

Feedback расширяет регенерацию на самоподдерживающуюся территорию. Freeze содержит текущий цикл. Изменяйте состояния с высокой обратной связью и Freeze осторожно, поскольку может накапливаться внутренняя энергия.

Character

Модели Clean, Tape, BBD и Digital сочетаются с Drive и Age. Low Cut и High Cut управляют полосой пропускания обратной связи.

Модуляция и диффузия

Mod Rate и Mod Depth перемещают время задержки. Smear и Size рассеивают повторы от дискретных эхо-сигналов к облаку.

Спектральные преобразования

Pitch сдвигает повторы на полутона, Shift сдвигает их по частоте в герцах, а Reverse устанавливает обратную вероятность. Они могут создавать восходящие, нисходящие или негармонические циклы.

Гранулированная система

Grain, Grain Size, Density, Spray и соответствующие элементы управления преобразованием фрагментируют повторы. Grain Transform Bypass отключает этот блок преобразования без изменения всей задержки.

Transform Route

Loop помещает трансформации внутри регенерации, чтобы каждый цикл развивался; Post применяет их после цикла обратной связи для более стабильного эхо-ядра.

Пригибание, Mix и Output

Duck снижает активность влаги вокруг сухого источника. Mix устанавливает окончательный баланс сухого и влажного материала, а Output обрезает полный результат. Stereo Bypass и Color Space Bypass изолируют определенные подпути в подключаемом модуле.

Программы

Обширный банк программ охватывает служебную задержку, вокальный карман, гитары, пинг-понг, золотое сечение, семейства слэпов, дубли, дрейф хоруса, обратные хвосты и октавные искры.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Age	Делает повторы более новыми и чище или более старыми, мягче и изношенными. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Character	Выбирает тон повтора: чистый, ленточный, бригадный или цифровой. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Color Space Bypass	Отключает разделы тона и пробела, сохраняя активным время повтора. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Delay Time	Устанавливает время между исходным звуком и повтором, когда время свободно. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Density	Устанавливает, сколько зернистых фрагментов перекрываются внутри преобразованных повторов. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Diverge	Заставляет левый и правый пути повторения развиваться по-разному с течением времени. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Division	Выбирает значение ноты, используемое, когда задержка соответствует темпу песни. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Drive	Устанавливает, насколько сильно звук переходит в гармонический цвет или искажение. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Duck	Понижает эхо при наличии сухого звука, а затем позволяет ему подняться в паузах. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Feedback	Возвращает обработанный звук в эффект для создания более продолжительного или сильного результата. Медленно увеличивайте его и наблюдайте за выходным уровнем. Если звук продолжает расти после остановки ввода, уменьшите этот параметр, прежде чем добавлять дополнительную обработку.
Freeze	Удерживает текущий хвост эффекта, чтобы он продолжался без новых входных данных. Медленно увеличивайте его и наблюдайте за выходным уровнем. Если звук продолжает расти после остановки ввода, уменьшите этот параметр, прежде чем добавлять дополнительную обработку.
Grain	Добавляет к повторам зернистый разрыв и текстуру, напоминающую частицы. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Grain Size	Устанавливает длину каждого гранулированного фрагмента. Короткие значения кажутся грубыми; длинные значения кажутся более плавными. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Grain Transform Bypass	Отключает секцию преобразования зерна и высоты тона, сохраняя при этом активную базовую задержку. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
High Cut	Удаляет высокие частоты из текущего слоя звука или эффекта. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Low Cut	Удаляет низкие частоты из текущего слоя звука или эффекта. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Mod Depth	Устанавливает, насколько сильно названный процесс меняет звук. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Mod Rate	Устанавливает, как быстро повторяется названное движение. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Offset	Перемещает одну сторону раньше, а другую позже, чтобы создать стереоразделение. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Output	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Pitch	Перемещает высоту обрабатываемого звука вверх или вниз. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Reverse	Устанавливает, как часто и насколько сильно обработанный звук воспроизводится задом наперед. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Shift	Перемещает частотное содержимое каждого повтора вверх или вниз по спирали. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Size	Устанавливает видимый размер диффузного пространства вокруг повторов. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Smear	Смягчает края повторов, чтобы они сливались в облако, более похожее на реверберацию. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Spacing	Увеличивает или сокращает расстояние между несколькими нажатиями. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Spray	Распределяет небольшие кусочки каждого повтора во времени для получения более рыхлой и менее предсказуемой текстуры. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Stereo Bypass	При включении удерживает движение задержки по центру, что полезно для монобезопасных повторов. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Style	Выбирает макет повтора, включая одиночные, двойные, «пинг-понг» и пропорции. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Swing	Перемещает чередующиеся повторы раньше или позже, чтобы создать более свободный ритм. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Taps	Выбирает, сколько точек повторения создается для каждого цикла эхо. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Time Change	Выбирает, будет ли изменение времени задержки плавно плавно плавно или плавно с изменением высоты тона. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Time Mode	Выбирает свободные миллисекунды, деление темпа песни или настроенные интервалы высоты тона для времени задержки. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Transform Route	Размещает творческие преобразования внутри цикла обратной связи или после него. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Width	Устанавливает стереораспространение обработанного звука. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.

Практическое использование

Вокал восьмой с точкой

- Выберите Sync и 1/8 D.
- Используйте Ping Pong или Dual.
- High — передать и пропустить обратную связь.
- Добавьте Duck, чтобы слова оставались ясными.
- Не отключайте преобразования или Post для стабильного повторения.

Ожидаемый результат: Широкий ритмичный ход поддерживает вокал, не маскируя каждую фразу.

Развивающаяся спираль шага

- Используйте умеренный Feedback.
- Установите для Transform Route значение Loop.
- Добавьте +7 или +12 Pitch и немного Smear.
- Используйте High Cut и Output для хранения накапливаемой яркости.

Ожидаемый результат: Каждое повторение поднимается и превращается в контролируемую спираль.

Гранулированное замерзающее облако

- Сначала установите стабильный цикл.
- Поднимите Grain, Density и Spray.
- Используйте Freeze только после того, как уровень станет безопасным.
- Автоматизируйте Mix и Output для входа и выхода.

Ожидаемый результат: Задержка становится подвешенным текстурированным облаком.

Распространенные ловушки

Очень высокие значения Feedback и Freeze могут привести к выходу за пределы уровня. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Для синхронизации темпа требуется действительный BPM хоста. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Pitch, зернистость, диффузия и большое количество нажатий увеличивают нагрузку на ЦП и могут намеренно добавлять артефакты. Используйте более легкие настройки качества во время записи и оставьте более тяжелые настройки для воспроизведения или экспорта. Изменяйте режимы, связанные с задержкой, пока воспроизведение остановлено.

Текущий двусторонний текст хоста для одного параметра задержки имеет незначительное несоответствие точности; работа звука не затрагивается. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.