

TV Vocoder

Версия: Current | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Сопоставляет ритм и артикуляцию одного звука с тоном другого звука.

Что решает этот плагин

Классические вокодеры могут требовать отдельной синтезаторной дорожки и обеспечивать небольшой контроль над разборчивостью. TV Vocoder может использовать свой внутренний носитель для немедленной работы или принимать боковую цепь, при этом диапазон анализа, время огибающей, отпечаток, отбеливание, шипение и конструкция носителя остаются независимо настраиваемыми.

Чего вы можете ожидать

- Классическая роботизированная речь и тон переговорного устройства
- Преобразования Whisper, Morph, Ring Mod и Invert
- Внутренний оператор, который переходит от небольшого сфокусированного стека к большому облаку.
- Детальный контроль над артикуляцией, разрешением полосы, шириной и шипением

Как это работает

TV Vocoder берет изменяющуюся артикуляцию одного звука и применяет ее к продолжительному тону другого. Модулятор обеспечивает ритм, согласные и огибающую движения; перевозчик предоставляет высоту и основной цвет. Банк частотных областей соединяет эти две роли.

Элементы управления полосой и диапазоном определяют, сколько деталей передается, элементы управления огибающей определяют, насколько быстро несущая следует за модулятором, а элементы управления Imprint или Clarity сохраняют разборчивость. Сначала установите устойчивую несущую и четкий модулятор, затем расширьте звук или добавьте характер после того, как слова или ритм станут понятны.

Быстрый старт

- 1 Начните с установки Type на Vocoder, отключения Sidechain и полностью влажного Mix.

- 2** Начните со среднего значения Bands и выберите полезные области Range Low и Range High.
- 3** Tune Attack и Release для разборчивости.
- 4** Настройте Carrier Tune, счетчик, Color, резонанс и Width.
- 5** Используйте Imprint, Detail, Whiten и Sibilance, чтобы уточнить речь.
- 6** Попробуйте другой Type только после того, как базовый оператор заработает.
- 7** Установите Output и последний Mix.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Type

Vocoder применяет огибающие канала, Whisper заменяет высоту звука шумоподобной энергией, Morph смешивает спектральные характеристики, Ring Mod умножает структуры для металлических боковых полос, а Invert создает обратную спектральную зависимость.

Bands и диапазон анализа

Bands устанавливает разрешение анализа, а Range Low и Range High ограничивают анализируемый спектр. Меньше групп звучат классически и грубо; большее количество полос улучшает разборчивость при использовании большей вычислительной мощности.

Время конверта

Attack следует за новой артикуляцией; Release удерживает или отпускает каждую полосу. Fast тайминг четкий, а медленный тайминг более плавный и легато.

Внутренний перевозчик

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone и Width создают источник синтезатора. Количество варьируется от небольшого сфокусированного стека до большого облака.

Sidechain

Включите Sidechain, чтобы использовать вход внешней несущей, когда хост предоставляет его. Маршрутизацию необходимо настроить в файле DAW.

Imprint и ясность

Imprint устанавливает силу передачи модулятора. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp и Shift четкость формы, минимальный уровень шума, формантное движение и артикуляция.

Mix и Output

Mix смешивает преобразованный результат с исходным модулятором. Output компенсирует финальный уровень. В программах рассказывается о четкости вещания, роботах, хорах, шепоте и сломанных машинах.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Attack	Устанавливает скорость реакции эффекта на начало звука. Более быстрые значения контролируют фронт; более медленные значения сохраняют больше энергии. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Bands	Устанавливает количество частотных срезов, несущих форму речи. Больше групп звучат чище; меньшее количество групп звучит более винтажно. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Carrier Count	Устанавливает количество внутренних голосов несущей, наложенных друг на друга. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Carrier Resonance	Изменяет резкость и тональную направленность внутренних голосов носителей. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Carrier Tune	Выбирает основную ноту или тональную область, используемую этим элементом управления. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Color	Изменяет общую яркость и тональный характер. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Detail	Устанавливает степень передачи мелкой речи и переходных деталей. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Floor	Устанавливает, насколько тихим может быть вход до того, как переданное движение закроется. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Imprint	Устанавливает, насколько сильно артикуляция и ритм ввода печатаются на носителе. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Output	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Pressure	Придает плотность и твердость конверту. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Range High	Устанавливает самую высокую частоту, используемую для передачи артикуляции. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Range Low	Устанавливает самую низкую частоту, используемую для передачи артикуляции. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Release	Устанавливает скорость ослабления эффекта после того, как звук становится тише. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
Shift	Перемещает выбранную структуру высоты или частоты вверх или вниз. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Sibilance	Восстанавливает или подчеркивает согласные, такие как S и T, для более четкого понимания слов. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Sidechain	Использует внешний звук в качестве носителя вместо внутреннего. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Tone	Делает результат вокодера темнее или ярче. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Type	Выбор характера звука или стиля обработки. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Warp	Растягивает или смещает передаваемую форму частоты для другого вокального характера. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Whiten	Выравнивает спектр несущих, поэтому детали речи передаются более четко. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Width	Устанавливает стереораспространение обработанного звука. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.

Практическое использование

Четкий голос робота

- Используйте Vocoder с полосами 32–64.
- Используйте быстрый Attack и средний Release.
- Установите высокий уровень Imprint и добавьте Sibilance.
- Используйте яркий внутренний носитель с умеренным резонансом.

Ожидаемый результат: Речь остается понятной, но становится сильно синтетической.

Внешний музыкальный носитель

- Направьте синтезатор на сайдчейн плагина.
- Включите Sidechain.
- Диапазон анализа соответствия синтезатору и голосу.
- Используйте Mix при 100 процентах возврата эффекта.

Ожидаемый результат: Голос артикулирует ритм и гармонию внешнего носителя.

Распространенные ловушки

Доступность Sidechain и наименование шины зависят от DAW. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Больше групп не всегда более музыкальны. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

High Количество несущих, ширина и резонанс могут создавать большие пики. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.