

TB Parallel Reverb

Version: 3.0.1 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Blandar tre olika utrymmen för att skapa kropp, ljusa reflektioner och djup atmosfär.

Vad denna plug-in löser

En reverb-algoritm tvingar vanligtvis fram en kompromiss mellan närhet, färg och långt djup. TB Parallel Reverb kör tre oberoende våta motorer parallellt, vilket gör att varje rumsroll kan trimmas och provspelas separat innan den slutliga torr/våtblandningen.

Vad du kan förvänta dig

- Kort rums- eller kammarlim
- Plate eller fjäderljusstyrka
- Lång hall eller veckdjup
- Oberoende sändningar, filtrering, bredd, pre-delay, färg och solo

Hur det fungerar

TB Parallel Reverb skickar samma källa till tre utrymmen samtidigt. Glue ger nära reflektioner och kohesion, Bright lägger till ett mer närvarande eller karaktärsfullt lager och Space skapar den långa omgivande svansen. Eftersom motorerna går parallellt kan en bytas utan att tvinga de andra att följa samma förfall eller färg.

Ställ in varje motors sändning och karaktär medan du bara lyssnar på den, kombinera sedan de tre lagren och använd den sista våt/torr-kontrollen för att placera dem bakom källan. En liten mängd Glue kan ge kropp, Bright kan avslöja detaljer och Space kan skapa skala utan att göra hela reverbet lika tätt.

Snabbstart

- 1 Använd en helt våt inställning på en aux return eller en konservativ blandning på en insats.
- 2 Bygg först Glue med en kort decay och måttlig sändning.
- 3 Lägg till Bright för tallrik eller vårfärg.

- 4** Lagg till Space vid ett lägre sändningsdjup.
- 5** Använd Solo för att ställa in varje retur isolerat.
- 6** Ta bort onödiga låg-/höjdpunkter per motor och ställ in bredden.
- 7** Avsluta Solo och balansera alla skickar i sammanhanget.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Motoraktivering, läge och solo

Varje motor kan aktiveras oberoende. Glue väljer Room eller Chamber; Bright väljer Plate eller Spring; Space väljer Hall eller IR. Reverb Solo provspelar en våt retur utan torr.

Delade kontroller

Varje motor tillhandahåller Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay eller Length, High Pass, Low Pass, Diffusion och Color-relaterad formgivning som är lämplig för den motorn.

Glue motor

Size, Diffusion, Dämpning, Tidig/Sen Mix, filtrering, bredd och kort förfall skapar närhet, kropp och ett gemensamt rum runt källan.

Bright motor

Plate/Spring läge, moduleringshastighet/djup, diffusion, avstånd eller fjäderspänning, filtrering, bredd och färg ger glans eller mekanisk karaktär.

Space motor

Hall/IR läge, Hall Type, Decay/Length, HF-dämpning, Diffusion, Shimmer, filtrering, bredd och förfördröjning av långa djup. IR-läget använder det inlästa svarbeteendet som är tillgängligt i plugin-programmet.

Skicka kontra vått/torrt

Per-motor Send Gain styr varje våt retur. Wet/Dry Mix styr den slutliga globala relationen mellan den ursprungliga källan och den summerade våta bussen.

Program

Fabriksprogram täcker balanserade tremotorsutrymmen, sångplattor och kammare, trumrum, hallar, moln och medvetet hemsökta texturer.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bright Color	Flyttar detta efterklangslager från mörkare och mjukare till ljusare och mer närvarande. Slep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Bright Decay	Ställer in hur länge detta efterklangslager varar. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.
Bright Diffusion	Ändrar reflektioner från separata ekon till en mjukare tvätt. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Bright Enabled	Slår på eller av detta efterklangslager. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Bright High Pass	Tar bort låga frekvenser från detta efterklangslager. Slep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Bright Low Pass	Tar bort höga frekvenser från detta efterklangslager. Slep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Bright Mode	Väljer mellanslagstecken som används av detta efterklangslager. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Bright Modulation Depth	Ställer in hur mycket mjuk tonhöjdsrörelse som läggs till detta efterklangslager. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
Bright Modulation Rate	Ställer in hur snabbt den mjuka tonhöjdsrörelsen ändras. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bright Plate Distance Spring Tension	Ändrar plattavstånd eller fjäderspänning, beroende på valt Bright-läge. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Bright Pre-Delay	Ställer in pausen mellan det torra ljudet och detta efterklangslager. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Bright Send Gain	Ställer in hur mycket ljud som skickas till detta efterklangslager. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Bright Wide	Ställer in stereobredden för detta efterklangslager. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Glue Color	Flyttar detta efterklangslager från mörkare och mjukare till ljusare och mer närvarande. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Glue Damping	Mörkar detta efterklangslager när det avtar. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Glue Decay	Ställer in hur länge detta efterklangslager varar. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.
Glue Diffusion	Ändrar reflektioner från separata ekon till en mjukare tvätt. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Glue Early Late Mix	Balanserar de första reflektionerna mot den senare reverbsvansen. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Glue Enabled	Slår på eller av detta efterklangslager. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Glue High Pass	Tar bort låga frekvenser från detta efterklangslager. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Glue Low Pass	Tar bort höga frekvenser från detta efterklangslager. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Glue Mode	Väljer mellanslagstecken som används av detta efterklangslager. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Glue Pre-Delay	Ställer in pausen mellan det torra ljudet och detta efterklangslager. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Glue Send Gain	Ställer in hur mycket ljud som skickas till detta efterklangslager. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Glue Size	Ställer in den skenbara rumsstorleken för detta efterklangslager. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Glue Wide	Ställer in stereobreden för detta efterklangslager. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Reverb Solo	Låter dig höra ett efterklangslager för sig samtidigt som du balanserar de tre mellanrummen. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Space Color	Flyttar detta efterklangslager från mörkare och mjukare till ljusare och mer närvarande. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Space Decay / Length	Ställer in hur länge detta efterklang eller impulssvar varar. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.
Space Diffusion	Ändrar reflektioner från separata ekon till en mjukare tvätt. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Space Enabled	Slår på eller av detta efterklangslager. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Space Hall Type	Väljer den grundläggande hallkaraktären. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Space HF Damping	Mjukar upp höga frekvenser när reverbet avtar. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Space High Pass	Tar bort låga frekvenser från detta efterklangslager. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Space Low Pass	Tar bort höga frekvenser från detta efterklangslager. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Space Mode	Väljer mellanslagstecken som används av detta efterklangslager. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Space Pre-Delay	Ställer in pausen mellan det torra ljudet och detta efterklangslager. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Space Send Gain	Ställer in hur mycket ljud som skickas till detta efterklangslager. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Space Shimmer	Lägger till en ljus stigande ton till det långa reverblaget. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Space Wide	Ställer in stereobredden för detta efterklangslager. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Wet/Dry Mix	Blandar originalljudet med alla aktiverade efterklangslager. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.

Praktiska användningsområden

Lead sångutrymme

- Använd Glue Room för närhet.
- Använd Bright Plate för en klar svans.
- Lägg till Space Hall tyst bakom båda.
- High-passera varje motor och använd pre-delay för att skydda diktionen.

Förväntat resultat: Sången förblir framåt medan efterklangsfältet får kropp, glans och djup.

Trumrumsstapel

- Använd Glue Chamber för kropp.
- Lägg till Bright Plate eller Spring till snareområdet.
- Håll Space kort eller låg i nivå.
- Använd Solo för att ta bort lågfrekvent tvätt.

Förväntat resultat: Satsen låter större utan att förlora övergående definition.

Vanliga fallgropar

Parallella returer lägger ihop och kan bygga nivå snabbt. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Solo är en audition stat; inaktivera det före export. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Långt förfall, skimmer och hög återkopplingsliknande inställningar kan maskera källan. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.