

TB AudioPlayer

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-17

Översikt

Läser in ett användarvalt sample och spelar upp det som ett one-shot via PLAY eller en Trigger från värden, med klickfri återtriggning och mjuka stopptoningar.

Vad denna plug-in löser

Att trigga ett ljud bör inte kräva en fullständig sampler eller anpassad uppspelningskod. TB AudioPlayer laddar ett användarvalt prov, startar det från PLAY eller en extern värd Trigger och hanterar snabb återutlösning utan ett abrupt snitt. Den är designad för effekter, röstklipp, trumhits och andra korta one-shots i en DAW, Standalone-app eller kompatibel VST3-värd.

Vad du kan förvänta dig

- Direktladdning av WAV, AIFF, FLAC eller Ogg filer med tydlig exempelinformation och status
- Omedelbar one-shot-uppspelning från PLAY eller en automatisk 0-to-1 Trigger edge
- Klickfri återtrIGGER och STOP-beteende med en fast 50 ms-tonning för utgående uppspelning
- Session och användarförinställd återkallelse av den valda filsökvägen, med Undo och Redo för exempelval

Hur det fungerar

BROWSE avkodar den valda filen till minnet utanför ljudåteruppringningen. Uppspelning läser den förberedda data och konverterar källhastigheten till värdhastigheten, så att surfning och avkodning inte körs på ljudtråden i realtid.


Trigger reagerar endast på en 0-to-1 kant vid en bearbetningsblockgräns. Ett nytt skott börjar från början medan tidigare uppspelning tonar ut för 50 ms, och STOP tillämpar samma fasta toning på alla aktiva ljud.

Plugin-programmet lagrar den valda filsökvägen snarare än själva ljudet. Förinställningar och sessioner kan endast återställa valet medan den externa filen förblir tillgänglig.

Snabbstart

- 1 Öppna TB AudioPlayer som ett VST3-instrument eller Standalone-app och klicka på BROWSE.
- 2 Välj en kort WAV-, AIFF-, FLAC- eller Ogg-fil och bekräfta att dess namn, samplingsfrekvens, kanalantal, varaktighet och Ready-status visas.
- 3 Klicka på PLAY och bekräfta att provet börjar från början med sin naturliga hastighet.
- 4 Klicka på PLAY igen under uppspelning för att höra det nya skottet börja medan det föregående tonar ut för 50 ms.
- 5 För värdkontroll, automatisera Trigger från 0 to 1 och återställ den till 0 före nästa händelse.
- 6 Använd STOP när alla aktiva bilder ska blekna till tystnad, istället för att använda den som en pauskontroll.
- 7 Spara en .tbap-användarförinställning eller DAW-sessionen och håll sedan referensexemplet tillgängligt på samma väg för tillförlitlig återkallelse.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Exempel på webbläsare och filvisning

BROWSE öppnar en asynkron filväljare för WAV, AIFF, FLAC eller Ogg ljud. Efter en lyckad laddning visar displayen filnamn, källsamlingsfrekvens, kanalantal och varaktighet, medan statusraden rapporterar Ready. En avvisad eller oläsbar fil rapporterar ett fel utan att ersätta det aktuella spelbara provet.

PLAY och automatiserbar Trigger

PLAY startar det valda provet från dess början genom samma triggerväg som exponeras för värden. Den automatiserbara Trigger reagerar endast på en 0-to-1 stigande kant; Om du håller den på 1 upprepas inte uppspelningen, så den måste återgå till 0 innan en annan extern trigger. Värdehändelser konsumeras vid bearbetningsblockets gräns.

Retrigger och STOP tonar ut

När en ny trigger kommer under uppspelning, startar den nya bilden omedelbart från början medan den föregående bilden tonar från sin nuvarande nivå till tystnad över 50 ms. STOP tillämpar samma 50 ms linjära fade för varje aktiv röst. Dessa blekningar förhindrar plötsliga skärsår; de är inte ett redigerbart amplitudenvelopp.

Uppspelningshastighet och kanalhantering

Plugin-programmet spelar mono- eller stereokällfiler till en matchande mono- eller stereoutgång och utför fyra-punkts kubisk samplingshastighetskonvertering när käll- och värdehastigheterna skiljer sig åt. Den har ingen ljudingång och ändrar inte tonhöjd eller varaktighet som en kreativ effekt.

Förinställning, historik och återkallning av session

Rubriken tillhandahåller Previous, den aktuella förinställningsmenyn, Next, Save User Preset, Undo och Redo. Fabriksuppsättningen innehåller START > Init, som rensar provet och returnerar Trigger till 0. Användarförinställningar använder .tbap-tillägget och sparas i Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Förinställningar och DAW-sessioner lagrar den valda filsökvägen snarare än att bädda in ljudet, och det övergående Trigger-tillståndet returneras alltid som 0.

Stödda vägar och gränser

Samplers avkodas i minnet utanför ljudåteruppringningen, med en maximal avkodad storlek på 256 MiB. Den nuvarande Windows x64-versionen tillhandahåller formulären VST3 och Standalone. Den tillhandahåller inte MP3-avkodning, MIDI-triggning, looping, tonhöjdsförskjutning, tidsutsträckning, förstärkning eller enveloppredigering, diskströmning eller inbäddning av ljudfiler.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
PLAY / TRIGGER	Startar det valda provet på en 0-to-1 kant. PLAY genererar samma triggeråtgärd från panelen. Återställ värdautomatisering till 0 efter varje händelse så att nästa stigande kant kan avfyras.
STOP	Tonar varje aktiv röst för att tysta över 50 ms. Använd STOP för att avsluta uppspelningen smidigt; tryck på PLAY igen om ett nytt skott ska börja istället.
BROWSE	Öppnar filväljaren för ett WAV-, AIFF-, FLAC- eller Ogg-exempel som stöds. Håll korta produktionsprover i en stabil mapp så att förinställningar och sessioner kan hitta dem igen.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Går igenom Init och användarförinställningar och visar det aktuella valet eller Custom-tillståndet. Använd Init för ett säkert tomt tillstånd och verifiera att varje återkallad användarförinställning fortfarande kan nå sin källfil.
SAVE USER PRESET	Sparar den valda provvägen och det stabila tillståndet som en .tbap användarförinställning. Namnge förinställningen för ljudet och håll det refererade ljudet bredvid ett hanterat bibliotek eller projekt.
UNDO / REDO	Flyttar bakåt eller framåt genom ändringar av provval. Använd dessa för de senaste filvalen; de ångrar inte värd Trigger automatisering eller transporthändelser.
HOST BYPASS	Exponerar värdens generiska förbikopplingsparameter för plug-in; det är inte en transportkontroll. Använd STOP när aktiva röster måste tona ut; värdbypass-beteende kontrolleras av värden.

Praktiska användningsområden

DAW-automatisering av one-shot

- Ladda en kort effekt, röstklipp eller trumslag med BROWSE.
- Skapa en Trigger automatiseringsbana som återgår till 0 mellan händelser.
- Placera varje 0-to-1-kant där one-shot ska börja och lämna tillräckligt med tid för filen att spela eller triggas på nytt.
- Gör eller spela in ett testpass och justera händelseplacering om värden använder stora bearbetningsblock.

Förväntat resultat: Samma valda prov startar upprepade gånger från värdautomatisering utan MIDI-mappning eller en fullständig sampler-inställning.

Snabb återtriggerlager

- Välj ett övergående prov och starta det med PLAY.
- Retrigger innan det första skottet slutar för att skapa överlappande attacker.
- Lyssna på den utgående 50 ms-tonningen och lämna tillräckligt med utrymme när en tätare överlappning skulle maskera den nya attacken.
- Använd STOP för att avsluta hela stacken med samma klickfria toning.

Förväntat resultat: Nya attacker förblir omedelbara medan äldre uppspelning lämnar smidigt istället för att avbrytas abrupt.

Standalone prov audition

- Öppna programmet Standalone och bläddra till en mapp med korta källfiler.
- Ladda en fil i taget och jämför den visade hastigheten, kanalerna och varaktigheten innan du trycker på PLAY.
- Använd Undo och Redo för att flytta mellan de senaste urvalen.
- Spara användbara val som användarförinställningar endast när källfilerna finns kvar på stabila platser.

Förväntat resultat: Ett kompakt triggerdäck kan provspela och återkalla one-shots utan att öppna ett DAW-projekt.

Bärbar sessionsförberedelse

- Placera det valda provet i en stabil projekt- eller biblioteksmapp innan du sparar förinställningen eller DAW-sessionen.
- Återkalla tillståndet och verifiera att filen laddas och displayen återgår till Ready.
- När du flyttar projektet till en annan dator, kopiera källexemplet separat och välj det igen om sökvägen ändras.
- Använd Init när sessionen ska öppnas i ett säkert tillstånd utan något valt prov.

Förväntat resultat: Sessionen förblir förutsägbart eftersom manualen behandlar den lagrade sökvägen och ljudfilen som separata tillgångar.

Vanliga fallgropar

Om PLAY eller Trigger inte producerar något ljud, ladda först ett stöd som stöds och bekräfta att statusraden säger Ready.

Ett Trigger-värde som hålls vid 1 avfyrrar endast en gång; återställ den till 0 före nästa 0-to-1-kant.

Trigger-timing följer värdbearbetningsblock, så det är inte en provexakt MIDI-notinmatning.

Förinställningar och sessioner lagrar en filsökväg, inte exempeldata. En saknad eller flyttad fil måste hittas igen.

Filer som inte stöds, oläsbara eller övergränsade filer avvisas utan att det för närvarande spelbara provet ersätts.

50 ms-retriggern och STOP-fedningarna är fasta säkerhetsbeteenden, inte redigerbara kuvert eller övertoningskontroller.

Långt programmaterial är inte avsedd användning eftersom filer avkodas i minnet och begränsas till 256 MiB.

Plugin-programmet tillhandahåller inte funktioner för MP3, MIDI, loop, pitch, gain, envelope, time-stretch, streaming eller ljudingång.