



# Algorithmique et programmation structurée en C

Cours n°3

Langage C Mémoire, adresses, pointeurs



- 1. Mémoire centrale
- 2. Adresses mémoire
- 3. Pointeurs

# Mémoire Centrale

Rappel: dans un programme, les variables sont stockées en mémoire centrale (mémoire vive / RAM) afin d'être utilisables par le processeur.

La mémoire centrale est composée de plusieurs mots binaires.

De nos jours, un mot binaire fait un octet (8 bits). On dit alors que l'octet est la plus petite unité de mémoire adressable.

Chaque mot binaire/octet possède une adresse.

Une adresse tous les 8 bits.

Les adresses sont écrites au format Hexadécimal (alphabet : 0-9, a-f).

Exemple : ef3c4a68, noté 0xef3c4a68 (0x précise le format hexadécimal).

# Le format Hexadécimal

Base: 16

Alphabet: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.

NB: possibilité d'écrire les lettres en majuscules ou en minuscules.

### Comptons en Hexadécimal:

```
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3..., 4..., 5..., 6..., 7..., 8..., 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2, ..., FC, FD, FE, FF, 100, 101, 102, 103, ...
```

## Le format Hexadécimal

## **Exemples d'affichage**

On peut afficher une adresse au format hexadécimal dans un **printf** en utilisant le *placeholder* %**x**.

```
printf("Affichage d'un entier relatif (%%d) : %d %d\n", 15, 0x15); // Affiche :
// Affichage d'un entier relatif (%d) : 15 21

printf("Affichage d'un entier exprimé en hexadécimal (%%x) : %x %x\n", 15, 0x15); // Affiche
: // Affichage d'un entier exprimé en hexadécimal (%x) : f 15
```

%%d! permet d'afficher %d au lieu de le remplacer par une valeur.

# Mémoire

- Chaque variable occupe 1 ou plusieurs mots mémoires (octets).
- Le type de la variable détermine sa taille en mots mémoires (octets).
   Un int occupe 4 octets, un char occupe 1 seul octet...
- Sans bidouillage, un mot mémoire ne peut pas être partagé par plusieurs variables.
  Ainsi, pour représenter un simple booléen (1 bit), on est obligé d'utiliser un un mot mémoire entier (1 octet : plus petite unité adressable en mémoire).
- L'adresse d'une variable occupant plusieurs mots mémoires est celle de son premier mot mémoire.
- On ne peut pas avoir le début à l'adresse 0x4a68, d'autres variables au milieu, puis la suite à l'adresse 0xff08.

# Mémoire - Exemple d'un entier en mémoire centrale

Chaque octet a sa propre adresse.

L'entier, stocké sur 4 octets, a pour adresse : 0xc5fd

Adresse	Bits en mémoire								Valeur
	***								•••
0xef3c4a6 <u>8</u>	0	0	1	0	0	1	1	1	Quelque chose
0xef3c4a6 <u>9</u>	0	0	0	1	0	1	0	0	Quelque chose
0xef3c4a6 <u>a</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	
0xef3c4a6 <u>b</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	Un entier - d'adresse : 0xef3c4a6a
0xef3c4a6 <u>c</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	- de valeur : 11
0xef3c4a6 <u>d</u>	0	0	0	0	1	0	1	1	
0xef3c4a6 <u>e</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	Quelque chose
	•••						•••		

Chaque mot mémoire (ici d'un octet) possède une adresse. Un entier occupe généralement 4 octets. Il occupera donc ici 4 mots mémoires (donc 4 octets).

## Adresses

On obtient l'adresse d'une variable avec l'opérateur unaire "&" (esperluette)

```
int a = 11;
printf("%d", a); // affiche la valeur de a
printf("%x", &a); // affiche l'adresse de a (&a) au format hexadécimal
```

Algorithmique et prog. structurée en C – Cours n°3

Nous avons déjà utilisé l'esperluette — et donc les adresses — avec scanf ().

# À votre avis, pourquoi la fonction scanf a-t-elle besoin de l'adresse de la variable du (sous-)programme qui l'appelle ?

```
int main() {
   int a = 0;
   scanf("%d", &a); // en appelant scanf, la fonction main
   // lui fournit l'adresse de sa variable a
```

 o Imaginons que l'on crée une version simplifiée de scanf sans utiliser d'adresse.

Dans le main, pourquoi a ne vaut pas 5 après l'appel de scanfMaison?

Car a est passé par valeur.

On copie sa valeur dans la variable de la fonction appelée (scanfMaison).

Le sous-programme scanfMaison travaille donc sur une copie de la valeur de la variable a du main (une copie de la valeur 0, qui s'appelle variableAModifier à l'intérieur de scanfMaison).

Pour que la procédure **scanfMaison** puisse modifier directement la valeur de la variable **a** du **main**, ce dernier ne va non plus lui transmettre une copie de la valeur de sa variable **a** (0) mais une **copie de son adresse en mémoire** (ex : **0x3ba1**). Ainsi, la procédure **scanfMaison** pourra modifier directement l'espace mémoire de la variable **a** du **main** :

Revenons à la fonction scanf.

Le main lui fournit bien l'adresse de sa variable a (et non pas sa valeur), afin que le scanf puisse modifier directement sa valeur.

Sans ce mécanisme, une fonction ne peut modifier que ses propres variables (celles déclarées dans son **bloc** (ou de façon globale (pas bien))).

# **Pointeurs**

#### **Définition:**

### Un pointeur est une variable qui stocke une adresse mémoire.

La valeur d'un pointeur est une adresse. Un pointeur dispose comme toute variable de sa propre adresse.

#### **Vocabulaire:**

On dit qu'un pointeur pointe sur X s'il a pour valeur l'adresse de X. Ici, pN pointe sur n.

# **Pointeurs**

Pour qu'une variable ne stocke non plus une valeur, mais une adresse, on ajoute un **astérisque (\*)** à droite du type de ce dont on veut stocker l'adresse. C'est alors un **pointeur**.

	Туре	Valeur/Contenu
Pointeur sur un entier (sur un int)	int*	Adresse d'un <b>int</b>
Pointeur sur un nombre décimal (sur un float)	float*	Adresse d'un <b>float</b>
Pointeur sur un pointeur sur un entier  (sur un int*)	int**	Adresse d'un int*

**NB**: Le type d'un pointeur a un astérisque de plus que le type de la variable sur laquelle il pointe.

# **Pointeurs - Déclaration**

La position de l'astérisque n'a pas d'importance :
int\* pMonPointeur; // (conseillé)
// --- OU --int \*pMonPointeur; // (très répandu)
// --- OU --int \* pMonPointeur; // (rare)
// --- OU ---int\*pMonPointeur;

Une bonne pratique consiste à nommer les pointeurs en commençant par un "p" (notation hongroise).

ATTENTION: il faut toujours initialiser ses variables, surtout les pointeurs!

// (rare)

## **Pointeurs - Initialisation**

Pensez à toujours initialiser vos variables, surtout les pointeurs! Un

pointeur peut ne pointer sur rien. On lui donne alors la valeur NULL.

```
int a = 11;
int* pMonPointeur = &a; // pointeur qui pointe sur a

ou int* pMonPointeur = NULL;// pointeur qui ne pointe encore sur rien (0x0)

if (pMonPointeur != NULL) { ... } // il faut alors tester si notre

Au cours du programme, un pointeur peut pointer sur plusieurs variables.
```

```
Sauf s'il est <u>constant</u> (int* const pInt).
Un int* ne peut pointer que sur un int.
```

```
int a = 5, b = 10; int* pInt = NULL; // pInt ne pointe sur rien
if (pInt == NULL) { // exemple de test (facultatif)
        pInt = &a; // pInt pointe maintenant sur a
}
pInt = &b; // pInt pointe maintenant sur b
```

# Pointeurs - Accès à la valeur à l'adresse pointée

On accède à la valeur se trouvant à l'adresse **pointée** avec l'opérateur unaire \* :

```
int entier = 5; int* pEntier = &entier; // pEntier pointe sur entier
printf("%x\n", pEntier); // affiche la valeur de pEntier, donc l'adresse d'entier
printf("%d\n", *pEntier); // affiche 5 (la valeur pointée par pEntier)
printf("%x\n", &pEntier); // affiche l'adresse du pointeur pEntier (&pEntier)
```

ATTENTION: ne pas confondre avec la déclaration du pointeur (int\* pEntier;), ni avec la multiplication (a\*b).

# Opérateur \* - Trois utilisations à distinguer


```
// On crée un pointeur qui pointe sur l'entier a
o Pour déclarer un pointeur : int* p = &a;
o Pour accéder à la valeur pointée :
```

```
*p = 5; // a vaut maintenant 5
o Pour multiplier:
3**p // Donne comme résultat 15
```

# Pointeurs - Exemple

Comment accéder à la valeur/l'adresse?

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int nb = 2;
  int* p = &nb;
  return 0;
}
```



# Pointeurs sur pointeurs sur ...

```
int entier = 5;
int* pEntier = &entier;  // pointeur sur un entier
int** ppEntier = &pEntier; // pointeur sur un pointeur sur un entier
printf("%x\n", pEntier); // affiche l'adresse de entier
printf("%d\n", *pEntier); // affiche 5 (la valeur à l'adresse
pointée) printf("%x\n", ppEntier); // affiche l'adresse de pEntier
printf("%x\n", *ppEntier); // affiche l'adresse de entier
                          // (la valeur de pEntier)
printf("%d\n", **ppEntier); // affiche 5
```

Compliqué... On reviendra dessus avec les listes chaînées! Pour bien comprendre, faites des schémas.

# Pointeurs - Résumé

- La valeur d'un pointeur est une adresse.
- Sippointe sur x, alors la valeur de p correspond à l'adresse de x (&x).
- Si p pointe sur x, alors toute modification de \*p modifie x et toute modification de x modifie \*p puisque \*p et x correspondent au même espace mémoire.

# Pointeurs - Récapitulatif sur un court programme

<pre>int nb = 5; int* p = &amp;nb</pre>		
Tire p = ans,	Valeur	Exemple(s) d'utilisation
nb	La valeur de la variable <b>nb</b> : <b>5</b> .	nb = 5; printf("%d", nb);
&nb	L'adresse en mémoire de la variable <b>nb</b> .	<pre>int* p = &amp;nb scanf("%d", &amp;nb);</pre>
p	La valeur du pointeur $\mathbf{p}$ , donc l'adresse d'un entier, celle de l'entier $\mathbf{nb}$ (car $\mathbf{p} = \mathbf{\&nb}$ ).	p = &nb
*p	La valeur en mémoire là où pointe p, donc 5.	<pre>*p = 6; (nb vaut maintenant 6) scanf("%d", p); printf("%d", *p);</pre>
q3	L'adresse du pointeur <b>p</b> .	<pre>int** pp = &amp;p (pointeur sur un pointeur)</pre>

# **Pointeurs - Remarque**

Les combinaisons &\* et \*& s'annulent! Et ça semble logique, l'un accède à l'adresse de la valeur, et l'autre à la valeur de l'adresse.